即时通信 IMLib/IMKit React-Native 5.X

2024-08-30

开发指导

更新时间:2024-08-30

欢迎使用融云即时通讯。本页面简单介绍了融云即时通讯架构、服务能力和 SDK 产品。

架构与服务

融云提供的即时通讯服务,不需要在 App 之外建立并行的用户体系,不用同步 App 下用户信息到融云,不影响 App 现有的系统架构与帐号体系,与现有业务体系能够实现完美融合。

融云的架构设计特点:

- 无需改变现有 App 的架构,直接嵌入现有代码框架中;
- 无需改变现有 App Server 的架构,独立部署一份用于用户授权的 Service 即可;
- 专注于提供通讯能力,使用私有的二进制通信协议,消息轻量、有序、不丢消息;
- 安全的身份认证和授权方式,无需担心 SDK 能力滥用(盗用身份的垃圾消息、垃圾群发)问题。

融云即时通讯产品支持单聊、群聊、超级群、聊天室 多种业务形态,提供丰富的客户端和服务端接口,大部分能力支持开箱即用。

业务类型介绍

单聊(Private)业务即一对一聊天。普通群组(Group)业务类似微信的群组。超级群与聊天室业务均不设用户总数上限。超级群(UltraGroup) ¹ 类似 Discord,提供了一种新的群组业务形态,在超级群中提供公有/私有频道、用户组等功能,适用于构建超级社区。聊天室(Chatroom)只有在线用户可接收消息,广泛适用于直播、社区、游戏、广场交友、兴趣讨论等场景。融云的 IMKit 为 Android/iOS/Web 平台的单聊、普通群组业务提供了开箱即用的 UI 组件,其他情况下可以使用 IMLib SDK 构建您的业务体验。

单聊、群组、超级群、聊天室的主要差异如下:

功能	单聊 (Private)	普通群组 (Group)	超级群 (UltraGroup) 1	聊天室 (Chatroom)
场景类比	类似微信私 聊	类似微信群组	类似 Discord	聊天室
特性/优势	支持离线消 息推送和历 史消息记录 漫游	支持离线消息推送和历史消息 记录漫游,可用于兴趣群、办 公群、客服服务沟通等	不限成员数量;支持修改已 发消息;提供公有/私有频 道、用户组等社群功能	不限成员数量;只有在线 用户可接收消息,退出时 清除本地历史消息
开通服务	不需要	不需要	需要	不需要
UI 组件	IMKit ²	IMKit ²	不提供	不提供
创建方式	无需创建	服务端 API	服务端 API	服务端 API;客户端加入 时可自动创建
销毁/解散 方式	不适用	服务端 API	服务端 API	服务端 API;具有自动销 毁机制 ³

功能	单聊 (Private)	普通群组 (Group)	超级群(UltraGroup)	聊天室 (Chatroom)
成员数量 限制	不适用	群成员数上限 3000	不限	不限
用户加入 限制	不适用	不限	最多加入 100 个群,每个群中可加入 50 个频道	默认仅可加入 1 个聊天 室,可自行关闭限制 ⁴
获取加入 前的消息	不适用	默认不允许,可关闭限制	默认不允许,可关闭限制	客户端加入聊天室即可获 取最新消息,最多 50 条
客户端发 送消息频 率	每个客户端 5 条/秒 ⁵	每个客户端 5 条/秒5	每个客户端 5条/秒5	每个客户端 5 条/秒 ⁵
服务端发 送消息频 率	6000条/分钟6	20 条/秒 ⁶	100 条/秒 ⁶	100条/秒6
扩展消息	支持	支持	支持	不支持
修改消息	不支持	不支持	支持	不支持
消息可靠 度	100% 可靠	100% 可靠	100% 可靠	超出服务端消费上限的消 息将被主动抛弃 ⁷
消息本地 存储	移动端、PC 端支持	移动端、PC 端支持	移动端、PC 端支持	不支持
消息云端 存储	需开通,可 存储 6 - 36 个 月 ⁸	需开通,可存储 6 - 36 个月 ⁸	默认存储 7 天,提供 3 - 36 个月存储服务 ⁸	需开通,可存储 2 - 36 个 月 ⁸
离线缓存 消息	默认 7 天离 线消息缓存	默认7天离线消息缓存	不支持	不支持
消息本地 搜索	支持	支持	支持	不支持
离线推送 通知	支持	支持	支持,可调整推送频率	不支持

脚注:

- 1. 超级群业务仅限 IM 尊享版 rd使用。
- 2. IMKit 已支持 Android/iOS/Web 端。
- 3. 聊天室具有自动销毁机制。默认情况下,如果聊天室在指定时间内(默认 1 个小时)没有人说话,且没有人加入聊天室时, 会把聊天室内所有成员踢出聊天室并销毁聊天室。您可以灵活调整聊天室的存活条件与存活时间。
- 4. 可允许单个用户加入多个聊天室,参考知识库文档: 开通单个用户加入多个聊天室 []。
- 5. 客户端不区分业务类型整体限制 5 条消息/秒,可付费上调。
- 6. 此处为服务端 API 默认频率,可付费上调。详细限频信息参见 API 接口列表 🖸。
- 7. 聊天室消息量较大时,超出服务端消费上限的消息将被主动抛弃。您可通过用户白名单、消息白名单、自定义消息级别等服务,改变消息抛弃策略。如果用户在聊天室的用户白名单内,该用户所发送的消息在消息量大时也不会被抛弃。如需了解服务端对费上限与如何改变消息抛弃策略,可参见服务端文档消息优先级服务 ②、聊天室白名单服务 ②。
- 8. 参考知识库文档:单聊、群聊、聊天室、超级群在融云端历史消息存储时间分别是多长? [2]。

前往融云产品文档·即时通讯»

高级与扩展功能

IM 服务支持的高级与扩展功能,包括但不限于以下项目:

- 用户管理:例如用户封禁、用户黑名单(拉黑)、用户白名单,群组及聊天室禁言、聊天室成员封禁等。
- 在线状态订阅: 将用户每一个终端在线、离线或登出后的状态, 同步给应用开发者指定的服务器地址。
- 多设备在线消息同步:同时支持桌面端、移动端、以及多个 Web 端之间的消息在线同步。
- 全量消息路由:支持将单聊、群组、聊天室、超级群等的消息数据同步到应用开发者指定的服务器地址。
- 内容审核:支持设置敏感词列表,过滤或替换消息中的敏感词。利用消息回调服务,可将消息先转发到应用开发者指定的服务器地址,由应用服务器判定是否可发送给目标接收者。
- 推送服务: 融云负责对接厂商推送平台,已覆盖小米、华为、荣耀、OPPO(适用于一加、realme)、vivo、魅族、FCM、APNs 手机系统级推送通道。支持标签推送、多种推送场景、推送统计、全量用户通知等特性。

部分功能需要在控制台开通服务后方可使用。部分为收费增值服务,详见即时通讯计费细则 🛭 。

客户端 SDK

融云即时通讯(IM)客户端 SDK 提供丰富的组件与接口,大部分能力支持开箱即用。配合 IM 服务端 API 接口,可满足丰富的业务特性要求。

在集成融云 SDK 之前,我们建议使用快速上手教程与示例项目进行评估。

如何选择 SDK

IMLib 与 IMKit 是融云 IM 服务提供的两款经典的客户端 SDK。客户端功能在不同平台间基本保持一致。

• IMLib 是即时通讯能力库,封装了通信能力和会话、消息等对象。不含任何 UI 界面组件。

IMLib 已支持绝大部分主流平台及框架,如 Android、iOS、Web、Flutter、React Native、Unity、微信小程序等。

• IMKit 是即时通讯界面库,集成了会话界面,并且提供了丰富的自定义功能。

IMKit 已支持 Android、iOS 与 Web (要求 Web 5.X 版本)。

您可以根据业务需求进行选择:

- 基于 IMLib 开发应用,将融云即时通讯能力嵌入应用中,并自行开发产品的 UI 界面。
- 基于 IMKit 开发应用,将 IMKit 提供的界面组件直接集成到产品中,自定义界面组件功能,节省开发时间。您还可以使用融 云提供的独立功能插件扩展 IMKit 的功能。

前往融云产品文档·客户端 SDK 体系·IMLib·IMKit »

平台兼容性

IM 客户端 SDK 支持主流移动操作平台,客户端功能在多端基本保持一致,支持多平台互通。以下数据基于 5.X 版本 SDK。

平台/框架	接口语种	支持架构	说明
Android	Java	armeabi-v7a \ arm64-v8a \ x86 \ x86-64	系统版本 4.4 及以上

平台/框架	接口语种	支持架构	说明
iOS	Objective- C	真机:arm64、armv7。模拟器: arm64 (5.4.7+) 、 x86_64	系统版本 9.0 及以上
Web	Javascript		
Electron	Javascript	详见下方 Electron 版本与架构支持	Electron 11.1.x \ 14.0.0 \ 16.0.x \ 20.0.x
Flutter	dart		Flutter 2.0.0 及以上
React Native	Typescript	-	react-native 0.60 及以上
uni-app	Javascript		uni-app 2.8.1 及以上
Unity	C#	armeabi-v7a \ arm64-v8a	

• Electron 版本与架构支持:

Electron 框架需要通过 Web 端 SDK 的 Electron 模块支持(详见 Electron 集成方案),适用于开发运行在 Windows、Linux、MacOS 平台的桌面版即时通讯应用。下表列出了目前已支持的 Electron 版本、桌面操作系统版本及 CPU 架构:

Electron 版本	平台	支持架构	备注
Electron 11.1.x	Windows	ia32 (x86)	win32-ia32
Electron 11.1.x	Linux	x64	linux-x64
Electron 11.1.x	Linux	arm64	linux—arm64
Electron 11.1.x	Mac	x64	darwin-x64
Electron 14.0.0	Windows	ia32 (x86)	win32-ia32
Electron 14.0.0	Mac	x64	darwin-x64
Electron 16.0.x	Windows	ia32 (x86)	win32-ia32
Electron 16.0.x	Mac	x64	darwin-x64
Electron 20.0.x	Windows	ia32 (x86)	win32-ia32
Electron 20.0.x	Mac	x64	darwin-x64
Electron 20.0.x	Mac	arm64	darwin-arm64

版本支持

IM 客户端 SDK 针对各平台/框架提供的最新版本如下 (--- 表示暂未支持):

SDK/平台	Android	iOS	Web	Electron	Flutter	React Native	Unity	uni-app	小程序
IMLib	5.6.x	5.6.x	5.9.x	5.9.x	5.4.x	5.2.x	5.1.x	5.4.x	5.9.x
IMKit	5.6.x	5.6.x	5.9.x						
Global IM UIKit	1.0.x	1.0.x	1.0.x	1.0.x					

即时通讯服务端

即时通讯服务端提供一套 API 接口与多种语言的开源 SDK。

服务端 API

您可以使用服务端 API 将融云服务集成到您的即时通讯服务体系中,构建您即时通讯 App 的后台服务系统。例如,向融云获取用户身份令牌 (Token),从 App 产品服务端向用户发送/撤回消息,或管理禁言用户列表。

前往融云即时通讯服务端 API 文档·集成必读 🖒 »

服务端 SDK

融云提供提供多个语言版本的开源服务端 SDK:

- server-sdk-java (GitHub) ♂ · (Gitee) ♂
- server-sdk-php (GitHub) ♂ · (Gitee) ♂
- server-sdk-go (GitHub) ♂ · (Gitee) ♂

控制台

使用控制台口,您可以对开发者账户和应用进行管理,开通高级服务,查看应用数据报表,和计费数据。

部分 IM 功能必须开通服务后方可使用。详见控制台服务管理 🗹 页面。

即时通讯数据

如需在融云服务端长期存储单聊会话、群聊会话、聊天室会话的历史消息,您可以开通消息云存储服务 🖸 。默认的长期存储时长与业务类型相关,可按需调整。该服务存储的数据仅供客户端获取历史消息时使用。

如果需要获取全部用户的消息历史,请开通 Server API 历史消息日志下载 🖸 。开通后可使用服务端 API 获取最多三天的消息 日志。

除此之外,您还可以开通全量消息路由了服务,实时将消息同步到您的业务服务器。

您可以前往控制台的数据统计页面 ¹。查看即时通讯用户统计、业务统计、消息统计、业务健康检查等数据。开通相应服务后,还能获取如业务数据分析等数据。

融云不会利用客户的数据。同时融云提供完善的数据隐私保护策略。参见 SDK 隐私政策。

SDK 变更说明

更新时间:2024-08-30

当前文档仅适用于已集成 React Native 5.X 旧版 SDK (@rongcloud/react-native-imlib) 的客户。

关于 React Native 5.X 旧版 SDK 的说明

React Native 5.X 旧版 SDK (@rongcloud/react-native-imlib) 已不再进行维护,旧版开发文档不再公开提供,建议已集成旧版 SDK 的客户迁移到新版本 SDK。新版本 SDK 整体进行了优化重构。所有新功能都将在新版 SDK 中进行添加。

新集成的客户,请直接使用新版 SDK (@rongcloud/react-native-im-wrapper 🖸 ,版本号 5.2.4-release.1) 。详见快速上手。

迁移注意事项

① 提示

- 1. 新版本 SDK 更换了仓库地址,旧的仓库不再进行维护。
- 2. 新版本 SDK 版本接口相对于旧版本有较大的接口变化,请开发者合理安排开发周期。
- 3. 新版本 SDK 自定义消息不需要开发者处理,且与旧版本定义的自定义消息不兼容。

使用区别

- 1. 新版本的 SDK 接口需要使用 RCIMIWEngine 对象进行调用,且有完整的生命周期,所以构建对象需要开发者进行保存,以便后续接口调用。旧版本的接口开发者直接调用对应功能的静态方法。
- 2. 新版本 SDK 接口大部分的结果处理,都不在当前接口进行体现,需要开发者实现对应的方法回调进行处理,且如果接口调用多次,SDK 都会触发同一个回调,但回调中会返回接口调用参数,需要开发者根据参数来进行区分。旧版本部分接口回调可在接口内直接获取。
- 3. 新版本 SDK 如果多处设置同一个监听,只有最后一次设置才会生效。为避免其余监听失效而引起问题,建议全局只设置一次。

使用示例

接口调用:

1. 构建对象

```
let appkey = 'xxx';
let options: RCIMIWEngineOptions = {};
let engine = RCIMIWEngine.create(appkey, options);
```

2. 调用接口

```
engine.connect(token, timeout)
.then((code: number) => {});
```

3. 退出登录

```
engine.disconnect(receivePush)
.then((code: number) => {});
```

4. 销毁

```
engine.destroy()
.then((code: number) => {});
```

接口监听:

```
engine.setOnConnectedListener(
(
code: number,
userId: string
) => {
// 事件处理
}
);
```

快速上手

更新时间:2024-08-30

本教程是为了让新手快速了解融云即时通讯能力库(IMLib)。在本教程中,您可以体验集成 SDK 的基本流程和 IMLib 的基础通信能力。


融云开发者账户

融云开发者账户是使用融云 SDK 产品的必要条件。

在开始之前,请先前往融云官网注册开发者账户 \Box 。注册后,控制台将自动为您创建一个应用,默认为开发环境应用,使用国内数据中心。请获取该应用的 App Key,在本教程中使用。

App Secret 用于生成数据签名,仅在请求融云服务端 API 接口时使用。本教程中暂不涉及。

如果您已拥有融云开发者账户,您可以直接选择合适的环境,创建应用。



您需要记录上图所示的应用 App Key, 在本教程中使用。

应用的 App Key / Secret 是获取连接融云服务器身份凭证的必要条件,请注意不要泄露。

安装 SDK

```
npm install @rongcloud/react-native-im-wrapper
```

安装完成后,可导入 IMLib 库。

```
import { RCIMIWEngine, RCIMIWEngineOptions } from '@rongcloud/react-native-im-wrapper';
```

初始化

在使用 SDK 所有功能之前,必须先调用此方法初始化 SDK。

初始化时需要传入上文获取的 App Key。引擎配置请参见引擎配置。

```
let options: RCIMIWEngineOptions = {};
let engine: RCIMIWEngine = RCIMIWEngine.create(appKey, options);
```

以上提供了一个简化的初始化示例,关于初始化的更多配置请参见初始化。

获取用户 Token

用户 Token 是与用户 ID 对应的身份验证令牌,是应用程序的用户在融云的唯一身份标识。应用客户端在使用融云即时通讯功能前必须与融云建立 IM 连接,连接时必须传入 Token。

在实际业务运行过程中,应用客户端需要通过应用的服务端调用 IM Server API 申请取得 Token。详见 Server API 文档 注册用户 🕜 。

在本教程中,为了快速体验和测试 SDK,我们将使用控制台「北极星」开发者工具箱,从 API 调试页面调用 获取 Token Z 接口,获取到 userId 为 1 的用户的 Token。提交后,可在返回正文中取得 Token 字符串。

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json; charset=utf-8

{"code":200,"userId":"1","token":"gxld6GHx3t1eDxof1qtxxYrQcjkbhl1V@sgyu.cn.example.com;sgyu.cn.example.com
```

建立 IM 连接

1. 设置获取连接状态的监听器:

```
engine.setOnConnectedListener((code: number, userId: string) => {});
```

- code 连接状态码,0代表连接成功。
- userId 连接成功的用户 id。
- 2. 使用上方获取的 Token, 模拟 userId 为 1 的用户连接到融云服务器。

```
engine.connect(token, timeout)
```

SDK 已实现自动重连机制,请参见连接。

监听消息

实现此功能需要开发者实现消息监听回调。

代码示例

设置消息接收监听器,用于接收所有类型的实时或者离线消息。

- 1. message 接收到的消息对象
- 2. left 当客户端连接成功后,服务端会将所有补偿消息以消息包的形式下发给客户端,最多每 200 条消息为一个消息包,即一个 Package,客户端接受到消息包后,会逐条解析并通知应用。left 为当前消息包(Package)里还剩余的消息条数
- 3. offline 消息是否离线消息
- 4. hasPackage 是否在服务端还存在未下发的消息包

```
engine.setOnMessageReceivedListener(
   (
   message: RCIMIWMessage,
   left: number,
   offline: boolean,
   hasPackage: boolean
) => {});
```

发送消息

```
let conversationType = RCIMIWConversationType.PRIVATE;
let targetId = 'xxx';
let channelId = 'xxx';
let text = '一条文本消息';
engine.createTextMessage(
conversationType,
targetId,
channelId,
text
)
.then((message: RCIMIWTextMessage) => {
engine.sendMessage(message);
});
```

监听消息发送结果

```
// 消息存入数据库的监听
engine.setOnMessageAttachedListener((message: RCIMIWMessage) => {});
// 发送消息的监听
engine.setOnMessageSentListener((code: number, message: RCIMIWMessage) => {});
```

退出登录

```
engine.disconnect(receivePush);
```

引擎销毁

engine.destroy();

导入 SDK

环境要求

更新时间:2024-08-30

名称	版本(推荐)
react	>= 16.0.0
react-native	>= 0.60

安装 IMLib SDK

推荐安装最新版本:

npm install @rongcloud/react-native-im-wrapper

导入库

import { RCIMIWEngine } from '@rongcloud/react-native-im-wrapper';

初始化

更新时间:2024-08-30

在使用 SDK 其它功能前,必须先进行初始化。

获取 App Key

您必须拥有正确的 App Key,才能进行初始化。

融云的每个应用都提供用于隔离生产和开发环境的两套独立 App Key / Secret。在获取应用的 App Key 时,请注意区分环境(生产 / 开发,下图中标号 2)。

提示

- 如果您并非应用创建者,我们建议在获取 App Key 时确认页面上显示的数据中心是否符合预期。
- 如果您尚未向融云申请应用上线,仅可使用开发环境。



初始化

开发者通过 create 方法来获取 IM 的实例对象。

SDK 内的接口都需要通过 RCIMIWEngine 的对象进行调用,RCIMIWEngine 对象只能通过 create 进行获取。在调用 create 方法获取到实体对象后,开发者需要自行进行保存,以便后续接口调用。

参数说明

参数名	类型	说明
appKey	string	开发者在控制台 Ci获取的 Appkey
options	RCIMIWEngineOptions [2]	(可选参数) 引擎相关配置。详见引擎配置。

```
let options: RCIMIWEngineOptions = {};
let engine: RCIMIWEngine = RCIMIWEngine.create(appkey, options);
```

引擎配置

更新时间:2024-08-30

IM 引擎提供以下配置,可按需修改。配置必须在初始化时提供。

数据中心配置

如果您的应用不使用中国国内数据中心(例如使用海外数据中心,或者使用私有部署),必须在初始化之前修改 IMLib SDK 连接的服务地址为对应数据中心地址。否则 SDK 默认连接中国国内数据中心服务地址。

使用海外数据中心的详细说明请参见配置海外数据中心服务地址 🖸。

导航地址配置

导航服务器地址 naviServer 必须为有效的服务器地址。默认不需要配置,如需配置,请联系商务。

如果您的应用使用海外数据中心,或者私有部署的导航服务器地址,必须在初始化之前修改 $IMLib\ SDK$ 连接的服务地址为海外数据中心地址。否则 SDK 默认连接中国国内数据中心服务地址。详细说明请参见配置海外数据中心服务地址 I 。

let options: RCIMIWEngineOptions = {naviServer: '配置的导航地址'};

媒体服务配置

私有部署的媒体服务器地址,即文件和图片的上传地址。默认不需要配置,如需配置,请联系商务。

let options: RCIMIWEngineOptions = {fileServer: '配置的文件服务地址'};

配置统计服务器的信息

设置统计服务器的信息,仅限独立数据中心使用。默认不需要配置,如需配置,请联系商务。

statisticServer 必须为有效的服务器地址,否则会造成推送等业务不能正常使用。

格式说明:

- 1、如果使用 https://cn.xxx.com:port ♂ 或 https://cn.xxx.com ♂ 格式,其中域名部分也可以是 IP,如果不指定端口,将默认使用 443 端口。
- 2、如果使用 http,则设置为 cn.xxx.com:port 或 cn.xxx.com 格式,其中域名部分也可以是 IP,如果不指定端口,将默认使用 80端口。(iOS 默认只能使用 HTTPS 协议。如果您使用 http 协议,需要您自行查阅 ATS 设置相关的文章)

let options: RCIMIWEngineOptions = {statisticServer: '配置的统计服务器'};

推送配置

推送是常见的基础功能。IMLib SDK 已集成融云自有推送,以及多家第三方推送,且会在 SDK 初始化后触发。因此,客户端的推送配置必须在初始化之前提供。详细说明请参见启用推送。

Android 推送信息配置

使用 Android 推送时,需要配置下面信息:

```
let options: RCIMIWEngineOptions = {};
let pushOptions: RCIMIWPushOptions = {
idMI: 'xxx',
appKeyMI: 'xxx',
appIdMeizu: 'xxx',
appKeyMeizu: 'xxx',
appKeyOPPO: 'xxx',
appSecretOPPO: 'xxx',
enableHWPush: true,
enableFCM: true,
enableVIVOPush: true,
};
options.pushOptions = pushOptions;
```

是否踢出当前正在重连的设备

用户级别配置,可按需设置。设置断线重连时是否踢出当前正在重连的设备。要求 App Key 已开通用户级别配置。详见重连机制与重连互踢。

```
let options: RCIMIWEngineOptions = {kickReconnectDevice: true};
```

压缩策略配置

修改 SDK 在发送图片、小视频时原始数据和缩略图的压缩配置。

参数说明

参数名	类型	描述
originalImageQuality	number	原图压缩比
originalImageMaxSize	number	原图最长边的最大宽度
originalImageSize	number	原图大小限制 配置发送图片时,如果图片大小不超过则发送原图
thumbnailQuality	number	缩略图压缩比例
thumbnailMaxSize	number	缩略图压缩宽、高
thumbnailMinSize	number	缩略图压缩最小宽、高
sightCompressWidth	number	小视频压缩宽度,建议使用16的倍数
sightCompressHeight	number	小视频压缩高度,建议使用16的倍数

```
let options: RCIMIWEngineOptions = {};
let compressOptions: RCIMIWCompressOptions = {
  originalImageQuality: 80,
  originalImageSize: 1080,
  originalImageSize: 200,
  thumbnailQuality: 80,
  thumbnailMaxSize: 500,
  thumbnailMinSize: 200,
  sightCompressHeight: 160,
  sightCompressWidth: 160,
};
  options.compressOptions = compressOptions;
```

监听连接状态

设置状态监听

更新时间:2024-08-30

当 SDK 与融云服务器的连接状态发生变化时,开发者可通过下面方法进行处理。

方法

setOnConnectionStatusChangedListener(listener?: (status: RCIMIWConnectionStatus) => void): void;

参数说明

参数	类型	说明
status	RCIMIWConnectionStatus [2]	SDK 与融云服务器当前的连接状态

代码示例

engine.setOnConnectionStatusChangedListener((status: RCIMIWConnectionStatus) => {});

连接

更新时间:2024-08-30

应用客户端成功连接到融云服务器后,才能使用融云即时通讯 SDK 的收发消息功能。

融云服务端在收到客户端发起的连接请求后,会根据连接请求里携带的用户身份验证令牌(Token 参数),判断是否允许用户连接。

前置条件

- 通过服务端 API 注册用户(获取 Token)。融云客户端 SDK 不提供获取 Token 方法。应用程序可以调用自身服务端,从融 云服务端获取 Token。
 - 取得 Token 后,客户端可以按需保存 Token,供后续连接时使用。具体保存位置取决于应用程序客户端设计。如果 Token 未失效,就不必再向融云请求 Token。
 - Token 有效期可在控制台进行配置,默认为永久有效。即使重新生成了一个新 Token,未过期的旧 Token 仍然有效。 Token 失效后,需要重新获取 Token。如有需要,可以主动调用服务端 API 作废 Token。
- 建议应用程序在连接之前设置连接状态监听。
- SDK 已完成初始化。

提示

请不要在客户端直接调用服务端 API 获取 Token。获取 Token 需要提供应用的 App Key 和 App Secret。客户端如果保存这些凭证,一旦被反编译,会导致应用的 App Key 和 App Secret 泄露。所以,请务必确保在应用服务端获取 Token。

连接 IM 服务器

请根据应用的业务需求与设计,自行决定合适的时机(登陆、注册、或其他时机以免无法进入应用主页),向融云聊天服务器 发起连接请求。

方法

connect(token: string, timeout: number): Promise<number>

参数说明

参数	类型	说明
token	string	需要您的 Server 调用 融云服务获取 Token

参数	类型	说明
timeout	number	连接超时时间,单位:秒。 timeout <= 0,则 IM 将一直连接,直到连接成功或者无法连接(如 token 非法) timeout > 0,则 IM 将最多连接 timeout 秒,如果在 timeout 秒内连接成功,后面再发生了网络变化或前后台切换,SDK 会自动重连; 如果在 timeout 秒无法连接成功则不再进行重连,通过 onConnected 告知连接超时,您需要再自行调用 connect 接口

返回值

返回值	描述
Promise <number></number>	当次接口操作状态码,并不代表最终操作结果,状态码详细信息

代码示例

engine.connect(token, timeout)

回调方法

• setOnDatabaseOpenedListener

数据库打开的回调

setOnDatabaseOpenedListener(listener?: (code: number) => void): void;

参数说明

参数名	参数类型	描述
code	number	数据库打开的状态码

代码示例

engine.setOnDatabaseOpenedListener((code: number) => {});

• setOnConnectedListener

收到连接状态的回调

setOnConnectedListener(listener?: (code: number, userId: string) => void): void;

参数说明

参数名	参数类型	描述	
code	number	接口回调的状态码,0 代表成功,非 0 代表出现异常	
userId	string	链接成功的用户 ID,当链接出现错误时,值为空	

```
engine.setOnConnectedListener((code: number, userId: string) => {});
```

注意:

- 1. SDK 本身有重连机制,在一个应用生命周期内不须多次调用connect()。否则可能触发多个回调,触发导致回调被清除。
- 2. 在 code 为 **31004** 的情况下,您需要请求您的服务器重新获取 Token 并建立连接,但是注意避免无限循环,以免影响 App 用户体验。

token 无效(31004)排查方案

原因	排查方案
token 错误	检查客户端初始化使用的 AppKey 和您服务器获取 Token 使用的 AppKey 是否一致
token 过期	检查开发者是否在 控制台 🖸 设置了 Token 过期时间,过期之后需要请求您的服务器重新获取 Token 并再次用新的 Token 建立连接

错误码

连接错误码参见原生平台错误码定义 Android 错误码 🖸 和 iOS 错误码 🖸

断开连接

更新时间:2024-08-30

开发者在连接融云服务之后,在需要用户切换、用户注销的操作时,可通过下面方法断开连接,并可根据此方法来指定在用户 断开连接之后是否接收消息推送。

注意:

SDK 在前后台切换或者网络出现异常都会自动重连,会保证连接的可靠性。除非 App 逻辑需要登出,否则不需要调用此方法进行手动断开。

方法

disconnect(receivePush: boolean): Promise<number>;

参数说明

参数	类型	说明
receivePush	boolean	退出后是否接收 push,true:断开后接收远程推送,false:断开后不再接收远程推送

返回值

返回值	描述	
Promise <number></number>	当次接口操作状态码,并不代表最终操作结果,状态码详细信息	

代码示例

engine.disconnect(receivePush);

重连机制与重连互踢

自动重连机制

更新时间:2024-08-30

SDK 内已实现自动重连机制,一旦连接成功,SDK 的重连机制将立即开始生效,并接管所有的重连处理。当因为网络原因断线时,SDK 内部会尝试重新建立连接,不需要您做额外的连接操作。

可能导致 SDK 断线重连的异常情况如下:

- 弱网环境:可能出现 SDK 不停重连的情况。因为客户端 SDK 和融云服务端之间存在连接保活机制,一旦因如果网络太差导致心跳超时,SDK 就会触发重连操作,尝试重连直到连接成功。
- 无网环境:SDK 的重连机制会暂停。一旦网络恢复,SDK 会进行重连操作。

提示

一旦触发连接错误的回调,SDK 将退出重连机制。请根据具体的状态码自行处理。

重连时间间隔

SDK 尝试重连时,时间间隔逐次变大,分别是 0s, 0.25s, 0.5s, 1s, 2s, 4s, 8s, 16s, 32s。之后每 64s 重试一次。

当 APP 切换到前台或者网络状态发生变化,重连时间会按照上面的时间间隔从头开始,保证这种情况下能尽快的连接成功。

主动退出重连机制

应用主动断开连接后,SDK 将退出重连机制,不再尝试重连。

重连互踢策略

重连互踢策略用于控制 SDK 自动重连成功时是否需要下线的设备。

即时通讯业务默认仅允许同一用户账号在单台移动端设备上登录。后登录的移动端设备一旦连接成功,则自动踢出之前登录的设备。在部分情况下,SDK 的重连机制可能会导致后登录设备无法正常在线。

例如,默认的重连互踢策略可能导致以下情况:

- 1. 用户张三尝试在移动设备 A 上登录,但因 A 设备网络不稳定导致未连接成功,触发了 SDK 的自动重连机制。
- 2. 用户此时尝试换到移动设备 B 上登录。B 设备连接成功,且用户可通过 B 设备正常使用即时通讯业务。
- 3. A 设备网络稳定之后,SDK 重连成功。因此时 A 设备为后上线设备,导致 B 设备被踢出。

修改 App 用户的重连互踢策略

如果 App 用户希望在以上场景中将重连成功的 A 设备下线,同时保持 B 设备登录,可以修改当前用户(User ID)的重连互 踢策略。

① 提示

使用该接口要求该 App Key 已启用登录时判断用户其他端登录状态提示(移动端)。如需启用该服务,请提交工单 \Box 。

设置断线重连时是否踢出重连设备。该配置属于引擎配置,此方法需要在引擎初始化之前设置。

let options: RCIMIWEngineOptions = {kickReconnectDevice: true};

参数	类型	说明	
kickReconnectDevice	boolean	是否踢出正在重连的设备。详见下方 kickReconnectDevice 参数详细说明。	

kickReconnectDevice 参数详细说明:

• 设置为 true:

如果重连时发现已有别的移动端设备在线,将不再重连,不影响已正常登录的移动端设备。

• 设置为 false:

如果重连时发现已有别的移动端设备在线,将踢出已在线的移动端设备,使当前设备上线。

多端同时在线

更新时间:2024-08-30

多端同时在线是指同一用户账号从多个平台同时连接到融云即时通讯服务的功能。默认情况下,融云即支持多端设备同时在 线。该功能无需开通即可使用。

默认多端设备之间不会进行消息同步。如有需要,请开通多设备消息同步心服务。

多端登录限制说明

默认的情况下,同一用户账号可在移动端、Web端、桌面端、小程序端最多一个设备上同时在线。

平台类别	限制	IM SDK 支持平台列表
移动端	默认仅支持一个移动端设备连接。如需支持移动端多设备登录,请提交工单 了申请开通移动多端服务。	Android `iOS `Flutter `React Native `uni-app `Unity
桌面端	默认仅支持一个桌面端设备连接。	Electron 框架(通过 Web 端 SDK 的 Electron 模块支持)
Web 端	默认仅支持一个 Web 页面连接(每个浏览器标签页认为是一个连接)。在控制台自助开通多设备消息同步服务后,自动支持多 Web 页面连接。	Web
小程序端	默认仅支持一个小程序连接。如需支持小程序多设备登录,请提交工单 \Box 申请开通小程序多端服务。	小程序

多设备消息同步

更新时间:2024-08-30

在即时通讯业务中,同一用户账号可能在多个设备上登录。多设备消息同步是融云服务端提供的一项服务,可用于同一用户账 号的多个设备之间同步收发消息。

默认情况下,融云不会在设备之间同步消息。新消息被某一端设备收取后,其他端无法收取该消息。

适用场景

在融云即时通讯业务中,多设备消息同步适用于以下情况:

同一用户账号在多设备上同时在线(无论是否为同一端),希望同步收发消息。例如,用户可能拥有多个移动端设备,如两个 Android 设备、一个 iOS 设备。

注意:融云默认已支持多端同时在线,同一用户账号可在移动端、Web 端、桌面端、小程序端最多一个设备上同时在线。但是如果需要允许 App 用户同时在多个移动端设备或多个小程序端上在线,需要分别提交工单申请,详见多端同时在线。

- 同一用户账号换设备登录(无论是否曾在该设备登录过),希望同步收发的消息记录。例如用户从 Android 设备下线后,换到另一个设备从 Web 端登录。
- 同一用户账号在当前设备卸载重装 App,希望同步收发消息记录。

支持在多设备间同步的消息

并非所有消息均支持多设备消息同步。状态消息仅支持在多设备同时在线时同步接收,不在线的设备无法通过多设备消息同步收到消息。


以下情况均属于状态消息:

- 融云内置消息类型中定义为状态消息类型的消息。内置状态类型消息的具体包括:正在输入状态消息(RC: TypSts)
- 自定义的状态消息类型的消息。详见各个客户端「自定义消息」文档。
- 使用服务端 API 状态消息接口发送的所有消息(不区分消息类型)均不支持同步。具体的 API 接口为发送单聊状态消息 (/statusmessage/private/publish.json)、发送群聊状态消息(/message/group/publish.json)。

开通服务

请前往控制台,在 IM 服务管理 I²页面的普通服务标签下开通多设备消息同步服务。该服务在开发环境免费使用,默认为关闭 状态。生产环境预存费用后才可开通服务。

服务开启、关闭设置完成后 30 分钟内生效。



对其他功能或业务的影响

多设备消息同步服务的状态对即时通讯业务中的离线补偿³、撤回消息、聊天室业务等有影响。

对离线补偿的影响

控制台的多设备消息同步服务包含了融云服务端离线补偿机制的开关。

开通多设备消息同步服务后,融云服务端自动为 App 启用离线补偿机制。离线补偿机制会在以下场景触发:

- 换设备登录。用户在新设备上登录后(无论是否曾在该设备登录过),SDK 可获取最近指定天数(默认离线补偿天数为1
 个自然日)在其他终端上发送和接收过的消息。
- 应用卸载重装。消息与会话列表是存储在本地数据库,用户卸载 App 时会删除本地数据库。用户重新安装 App 后并再次连接时,会触发融云服务端离线补偿机制,SDK 可获取最近指定天数(默认离线补偿天数为 1 个自然日)在其他终端上发送和接收过的消息。

注意:在 换设备登录 或 应用卸载重装 场景下,离线补偿机制仅可获取到最近(默认离线补偿天数为 1 天,最大 7 天)的会话。早于该天数的会话无法通过离线补偿机制获取。因此,离线补偿后的会话列表可能与原设备上或卸载前的会话列表并不一致(您可能会有丢失部分会话的错觉)。

如需修改离线消息补偿的天数,可提交工单。建议谨慎设置离线补偿天数,当单用户消息量超大时,可能会因为补偿消息量过 大,造成端上处理压力较大。

对 Web 平台连接数的影响

开通多设备消息同步服务后,可额外支持多 Web 页面连接(每个浏览器标签页也认为是一个连接),最多 10 个。

对撤回消息的影响

- 未开通多设备消息同步服务时,多端之间无法同步撤回的消息。
- 开通多设备消息同步服务后,消息发送端一旦撤回消息,如果用户在其他端在线,则其他端同步撤回该条已发送消息。如果用户在其他端不在线时,则在用户登录后同步撤回已发送的消息。

对服务端 API 发送消息的影响

通过服务端 API 发送消息时,部分接口可通过 is Include Sender 指定消息发送者可否在客户端接收该已发消息。

- 未开通多设备消息同步服务时,仅在发送者已登录客户端(在线)的情况下,通过 Server API 发送的消息可即时同步到发送者的在线客户端,无法同步到离线的客户端。
- 开通多设备消息同步服务后,如果发送者未登录客户端(离线),通过 Server API 发送的消息可在再次上线时同步到发送者的在线客户端。

用户概述

更新时间:2024-08-30

App 用户需要接入融云服务,才能使用即时通讯服务。对于融云来说,用户是指持有由融云分发的有效 Token,接入并使用即时通讯服务的 App 用户。

注册用户

应用服务端(App Server)应向融云服务端提供 App 用户的用户 ID(userId),以向融云换取唯一用户 Token。对融云来说,这个以 userId 获取 Token 的步骤即注册用户 Z,且必须通过调用 Server API 来完成。


应用客户端必须持有有效 Token,才能成功连接到融云服务端,使用融云即时通讯服务。当 App 客户端用户向服务器发送登录请求时,服务器会查询数据库以检查连接请求是否匹配。

注册用户数限制

- 开发环境?中的注册用户数上限为 100 个。
- 在 生产环境 中,升级为 IM 旗舰版或 IM 尊享版后不限制注册用户数。

删除用户

删除用户是指在应用的开发环境中,通过控制台删除已注册的测试用户,以控制开发环境中的测试用户总数。生产环境不支持 该操作。



注销用户

注销用户是指在融云服务中删除用户数据。App 可使用该能力实现自身的用户销户功能,满足 App 上架或合规要求。

融云返回注销成功结果后,与用户 ID 相关数据即被删除。您可以向融云查询所有已注销用户的 ID。如有需要,您可以重新激活已被注销的用户 ID(注意,用户个人数据无法被恢复)。

用户信息

用户信息泛指用户的昵称、头像,以及群组的群昵称、群头像等数据。融云服务端不提供用户信息托管维护服务。

IMLib SDK 中未提供与用户信息相关的客户端接口。

好友关系

App 用户之间的好友关系需要由应用服务器(App Server)自行维护。融云不会同步或保存 App 端的好友关系数据。

如果需要对客户端用户之间的消息收发行为进行限制(例如,App 的所有 userId 泄漏,导致某个恶意用户可越过好友关系向任意用户发送消息),可以考虑使用用户白名单 记服务。用户一旦开启并设置白名单,则仅可接收来自该白名单中用户的消息。

用户管理接口

功能分类	功能描述	客户端 API	服务端 API
注册用户	使用 App 用户的用户 ID 向融云换取 Token。	不提供该 API	注册用户 🗹
删除用户	参见上文删除用户。	不提供该 API	不提供该 API
废弃 Token	废弃在特定时间点之前获取的 Token。	不提供该 API	作废 Token 🖸
注销用户	注销用户是指在融云服务中停用用户 ID,并删除用户个人数据。	不提供该 API	注销用户 🕝
查询已注 销用户	获取已注销的用户 ID 列表。	不提供该 API	查询已注销用户 🖸
重新激活 用户 ID	在融云服务中重新启用已注销用户的 ID。	不提供该 API	重新激活用户 ID 🖸
设置融云 服务端的 用户信息	设置在融云推送服务中使用的用户名称与头像。	不提供该 API	未提供单独的设置接口。在注册用户 ₁₂ 时必须提供用户信息。
获取融云 服务端的 用户信息	获取用户在融云注册的信息,包括用户创建时间和服务端的推送服务使用的用户名称、头像 URL。	不提供该 API	获取信息 ¹⁷
修改融云 服务端的 用户信息	修改在融云推送服务中使用的用户名称与头像。	不提供该 API	修改信息 🖸
封禁用户	禁止用户连接到融云即时通讯服务,并立即断开连接。可按时长解封或主动解封。查询被封禁用户的用户 ID、封禁结束时间。	不提供该 API	添加封禁用户 亿、解除封禁用户 亿、查询封禁用户 亿
查询用户 在线状态	查询某用户的在线状态。	不提供该 API	查询在线状态 🖸
加入黑名 单	在用户的黑名单列表中添加用户。在 A 用户黑名单的用户无法向 A 发送消息。	加入黑名单	加入黑名单位
移出黑名 单	在用户的黑名单中移除用户。	移出黑名 单	移出黑名单 🕜

功能分类	功能描述	客户端 API	服务端 API
查询黑名 单	查询某用户(userId)是否已被当前用户加入黑名单。	查询用户 是否在黑 名单中	不提供该 API
获取黑名 单列表	获取用户的黑名单列表。	获取黑名 单列表	查询黑名单位
用户白名 单	用户一旦开启并设置白名单,则仅可接收来自该白名 单中用户的消息。	不提供该 API	开启用户白名单 & 用户白名单状态查询 & 添加白名单 & 移出白名单 &

黑名单管理

更新时间:2024-08-30

将用户加入黑名单之后,将不再收到对方发来的任何单聊消息。

- 加入黑名单为单向操作,例如:用户 A 拉黑用户 B,代表 B 无法给 A 发消息(错误码 405)。但 A 向 B 发消息,B 仍然 能正常接收。
- 单个用户的黑名单总人数存在上限,具体与计费套餐有关。IM 旗舰版与 IM 尊享版上限为 3000 人,其他套餐详见功能对照表 ☑中的服务限制。
- 调用服务端 API 发送单聊消息默认不受黑名单限制。如需启用限制,请在调用 API 时设置 verifyBlacklist 为 1。

加入黑名单

将某个用户加入黑名单。

方法

addToBlacklist(userId: string): Promise<number>;

参数说明

参数	类型	说明
userId	string	用户 ID

返回值

返回值	描述	
Promise <number></number>	当次接口操作状态码,并不代表最终操作结果,状态码详细信息	

回调方法

• setOnBlacklistAddedListener

setOnBlacklistAddedListener(listener?: (code: number, userId: string) => void): void;

参数说明

参数名	参数类型	描述
code	number	接口回调的状态码,0 代表成功,非 0 代表出现异常
userId	String	用户 ID

```
setOnBlacklistAddedListener(
(
code: number,
userId: string
) => {}
);
```

移除黑名单

将某个用户从黑名单中移出。

方法

```
removeFromBlacklist(userId: string): Promise<number>;
```

参数说明

参数	类型	说明
userId	string	用户 ID

返回值

返回值	描述	
Promise <number></number>	当次接口操作状态码,并不代表最终操作结果,状态码详细信息	

回调方法

• setOnBlacklistRemovedListener

```
setOnBlacklistRemovedListener(listener?: (code: number, userId: string) => void): void;
```

参数说明

参数名	参数类型	描述
code	number	接口回调的状态码,0 代表成功,非 0 代表出现异常
userId	string	用户 ID

```
engine.setOnBlacklistRemovedListener(
(
code: number,
userId: string
) => {}
);
```

查询用户是否在黑名单中

获取某用户是否在黑名单中。

方法

```
loadBlacklistStatus(userId: string): Promise<number>;
```

参数说明

参数	类型	说明
userId	String	用户 ID

返回值

返回值	描述	
Promise <number></number>	当次接口操作状态码,并不代表最终操作结果,状态码详细信息	

回调方法

• setOnBlacklistStatusLoadedListener

```
setOnBlacklistStatusLoadedListener(listener?: (code: number, userId: string, status:
RCIMIWBlacklistStatus) => void): void;
```

参数说明

参数名	参数类型	描述
code	number	接口回调的状态码,0 代表成功,非 0 代表出现异常
userId	string	用户 ID
status	RCIMIWBlacklistStatus 🗗	当前状态

```
main.engine?.setOnBlacklistStatusLoadedListener(
  (
  code: number,
  userId: string,
  status: RCIMIWBlacklistStatus
) => {}
);
```

获取黑名单列表

获取当前用户设置的黑名单列表。

方法

```
loadBlacklist(): Promise<number>;
```

返回值

返回值	描述	
Promise <number></number>	当次接口操作状态码,并不代表最终操作结果,状态码详细信息	

回调方法

onBlacklistLoaded

```
setOnBlacklistLoadedListener(listener?: (code: number, userIds: Array<string>) => void): void;
```

参数说明

参数名	参数类型	描述
code	number	接口回调的状态码,0 代表成功,非 0 代表出现异常
userIds	Array <string></string>	用户 ID 集合

```
engine.setOnBlacklistLoadedListener(
  (
  code: number,
  userIds: Array<string>
  ) => {}
  );
```

消息介绍 消息基本结构

更新时间:2024-08-30

字段	类型	描述
conversationType	RCIMIWConversationType [2]	会话类型
targetId	string	会话 ID
channelId	string	所属会话的业务标识,长度限制 20 字符,仅在超级群下生效
messageType	RCIMIWMessageType [2]	消息的类型
messageId	number	本地存储的消息的唯一值(数据库索引唯一值)
messageUId	string	服务器消息唯一 ID (在同一个 Appkey 下全局唯一)
direction	RCIMIWMessageDirection [2]	消息的方向
receivedTime	number	消息的接收时间 (Unix 时间戳、毫秒)
sentTime	number	消息的发送时间 (Unix 时间戳、毫秒)
receivedStatus	RCIMIWReceivedStatus	消息的接收状态
sentStatus	RCIMIWSentStatus	消息的发送状态
senderUserId	string	消息的发送者 ID
expansion	{ [propName: string]: string }	消息扩展信息列表,该属性在消息发送时确定,发送之后不能再做修改。 扩展信息只支持单聊和群组,其它会话类型不能设置扩展信息。 默认消息扩展字典 key 长度不超过 32 ,value 长度不超过 4096 ,单次设置扩展数量最大为 20,消息的扩展总数不能超过 300
offLine	boolean	是否是离线消息,只在接收消息的回调方法中有效,如果消息为离线消息,则为 YES ,其他情况均为 NO
groupReadReceiptInfo	RCIMIWGroupReadReceiptInfo 답	群阅读回执状态
userInfo	RCIMIWUserInfo 🗗	消息携带的用户信息
mentionedInfo	RCIMIWMentionedInfo	消息的@信息
pushOptions	RCIMIWMessagePushOptions	消息推送配置,仅可在发送方进行配置,接收方为空
extra	string	消息的附加字段,设置后接收方收到消息后也可以拿到数据。

消息类型

IMLib 的消息类型(RCIMIWMessageType 🖸)枚举提供了预定义的文本、语音、图片等消息类型,并且支持 App 通过 RCIMIWMessageType.custom 实现自定义消息。

各类型消息默认会在客户端本地存储,计入未读消息数。以下类型除外:

- 撤回消息类型(RCIMIWMessageType.recall):客户端本地存储,但不计入未读消息数
- 命令消息类型(RCIMIWMessageType.command):客户端不进行本地存储,不计入未读消息数

- 命令通知消息类型(RCIMIWMessageType.commandNotification):客户端本地存储,不计入未读消息数。
- 自定义消息类型(RCIMIWMessageType.custom):由 App 自定义存储策略(RCIMIWCustomMessagePolicy ♂)进行控制。

文本消息

类型:RCIMIWMessageType.TEXT

可访问属性:

属性名	类型	
text	string	消息内容

构建文本消息

参数说明

参数名	类型	
type	RCIMIWConversationType 🖸	会话类型
targetId	string	会话 ID
channelId	string	频道 ${ m ID}$,长度限制 20 字符,暂不支持该参数。传 ${ m null}$ 即可。
text	string	消息内容

代码示例

engine.createTextMessage(type, targetId, channelId, text)
.then((message: RCIMIWTextMessage) => {});

语音消息

类型:RCIMIWMessageType.VOICE

可访问属性:

属性名	类型	描述
local	string	本地路径
remote	string	远端路径
duration	number	语音时长,单位:秒

构建语音消息

参数名	类型	描述
type	RCIMIWConversationType 🖸	会话类型

参数名	类型	描述
targetId	string	会话ID
channelId	string	频道 ${ m ID}$,长度限制 20 字符,暂不支持该参数。传 ${ m null}$ 即可。
path	string	语音消息的本地路径
duration	number	语音消息的消息时长

```
engine.createVoiceMessage(
type,
targetId,
channelId,
path,
duration
)
.then((message: RCIMIWVoiceMessage) => {});
```

图片消息

类型:RCIMIWMessageType.IMAGE

可访问属性:

属性名	类型	描述
local	string	本地路径
remote	string	远端路径
thumbnailBase64String	string	图片的缩略图数据
original	boolean	是否为原图

构建图片消息

参数说明

参数名	类型	描述
type	RCIMIWConversationType 🖸	会话类型
targetId	string	会话 ID
channelId	string	频道 ID,长度限制 20 字符,暂不支持该参数。传 null 即可。
path	string	图片消息的本地路径

代码示例

```
engine.createImageMessage(conversationType, targetId, channelId, path)
.then((message: RCIMIWImageMessage) => {})
```

文件消息

类型:RCIMIWMessageType.FILE

可访问属性:

属性名	类型	描述
local	string	本地路径
remote	string	远端路径
name	string	文件名
fileType	string	文件类型
size	number	文件大小,单位为 Byte

构建文件消息

参数说明

参数名	类型	描述
type	RCIMIWConversationType [2]	会话类型
targetId	string	会话 ID
channelId	string	频道 ID,长度限制 20 字符,暂不支持该参数。传 null 即可。
path	string	文件消息的本地路径

代码示例

engine.createFileMessage(conversationType, targetId, channelId, path)
.then((message: RCIMIWFileMessage) => {})

小视频消息

类型:RCIMIWMessageType.SIGHT

可访问属性:

属性名	类型	描述
local	string	本地路径
remote	string	远端路径
duration	number	语音时长,单位:秒
size	number	视频大小
name	string	视频的名称
thumbnailBase64String	string	缩略图数据

构建小视频消息

参数名	类型	描述
type	RCIMIWConversationType 🖸	会话类型
targetId	string	会话 ID
channelId	string	频道 ID,长度限制 20 字符,暂不支持该参数。传 null 即可。
path	string	小视频消息的本地路径
duration	number	小视频消息的视频时长

```
engine.createSightMessage(conversationType, targetId, channelId, path, duration)
.then((message: RCIMIWSightMessage) => {})
```

GIF图消息

类型:RCIMIWMessageType.GIF

可访问属性:

属性名	类型	描述
local	string	本地路径
remote	string	远端路径
dataSize	number	GIF 图的大小,单位字节
width	number	GIF 图的宽
height	number	GIF 图的 高

构建 GIF 消息

参数说明

参数名	类型	描述
type	RCIMIWConversationType 🖸	会话类型
targetId	string	会话 ID
channelId	string	频道 ${ m ID}$,长度限制 20 字符,暂不支持该参数。传 ${ m null}$ 即可。
path	string	GIF 消息的本地路径

代码示例

```
engine.createGIFMessage(conversationType, targetId, channelId, path)
.then((message: RCIMIWGIFMessage) => {})
```

撤回消息

撤回消息不可以主动构建发送,需要撤回消息请调用撤回消息接口

类型:RCIMIWMessageType.RECALL

可访问属性:

属性名	类型	描述
local	string	本地路径
remote	string	远端路径
admin	boolean	是否是管理员操作
deleted	boolean	是否删除
recallTime	number	被撤回的原始消息的发送时间(毫秒)
recallActionTime	number	撤回动作的时间(毫秒)
originalMessage	RCIMIWMessage 🗗	被撤回的原消息

引用消息

类型:RCIMIWMessageType.REFERENCE

可访问属性:

属性名	类型	描述
text	string	引用文本
referenceMessage	RCIMIWMessage 🗗	被引用的消息

构建引用消息

参数说明

参数名	类型	描述
type	RCIMIWConversationType 🖸	会话类型
targetId	string	会话 ID
channelId	string	频道 ID,长度限制 20 字符,暂不支持该参数。传 null 即可。
text	string	引用的文本内容
referenceMessage	RCIMIWMessage ☐	引用的消息

代码示例

```
engine.createReferenceMessage(conversationType, targetId, channelId, path, text)
.then((message: RCIMIWReferenceMessage) => {})
```

命令消息

类型:RCIMIWMessageType.COMMAND

可访问属性:

属性名	类型	描述
name	string	命令的名称
data	string	命令的扩展数据,可以为任意字符串,如存放您定义的json数据。

命令通知消息

类型:RCIMIWMessageType.COMMAND_NOTIFICATION

可访问属性:

属性名	类型	描述
name	string	命令的名称
data	string	命令的扩展数据,可以为任意字符串,如存放您定义的json数据。

自定义消息

类型:RCIMIWMessageType.CUSTOM

可访问属性:

属性名	类型	描述
identifier	string	自定义消息的标识符
policy	RCIMIWCustomMessagePolicy [2]	自定义的消息存储策略
fields	{ [propName: string]: string }	自定义消息的键值对

构建自定义消息

参数说明

参数名	类型	
type	RCIMIWConversationType [2]	会话类型
targetId	string	会话 ID
channelId	string	频道 ID,长度限制 20 字符,暂不支持该参数。传 null 即可。
policy	RCIMIWCustomMessagePolicy [2]	消息的存储策略
messageIdentifier	string	消息的标识符,需唯一
fields	Map <string, string=""></string,>	消息的内容键值对

```
engine.createCustomMessage(
type,
targetId,
channelId,
policy,
messageIdentifier,
fields
)
.then((message: RCIMIWCustomMessage) => {})
```

无效类型

当接收到无法识别的消息时,会变为无效类型的消息,此消息不可主动构建发送

类型:RCIMIWMessageType.UNKNOWN

可访问属性:

属性名	类型	描述
rawData	string	消息数据
objectName	string	消息的标识

发送消息

更新时间:2024-08-30

本文介绍了 IMLib 如何发送消息。

客户端 SDK 发送消息存在频率限制,每秒最多只能发送 5 条消息。

发送普通消息

开发者在发送文本消息、引用消息、自定义普通消息时,可以使用下面接口发送。

方法

sendMessage(message: RCIMIWMessage): Promise<number>;

参数说明

参数名	类型	
message	RCIMIWMessage 🗗	发送的消息实体

返回值

	返回值	描述
Prom	nise <number></number>	当次接口操作状态码,并不代表最终操作结果,状态码详细信息

代码示例

```
engine.sendMessage(message)
.then((code) => {});
```

回调方法

• setOnMessageAttachedListener

消息存入数据库的监听

```
setOnMessageAttachedListener(listener?: (message: RCIMIWMessage) => void): void;
```

参数名	参数类型	描述
message	RCIMIWMessage [2]	已存入数据库的 message 对象

engine.setOnMessageAttachedListener((message: RCIMIWMessage) => {});

• setOnMessageSentListener

消息发送结果的监听

setOnMessageSentListener(listener?: (code: number, message: RCIMIWMessage) => void): void;

参数说明

参数名	参数类型	描述
code	number	发送的状态吗
message	RCIMIWMessage [2]	已存入数据库的 message 对象

代码示例

engine.setOnMessageSentListener((code: number, message: RCIMIWMessage) => {});

发送媒体消息

开发者在发送图片消息、语音消息、视频消息、文件消息、GIF 消息时,可以使用下面接口发送。

方法

sendMediaMessage(message: RCIMIWMediaMessage): Promise<number>;

参数说明

参数名	类型	
message	RCIMIWMediaMessage 🖸	发送的媒体消息实体

返回值

返回值	描述
Promise <number></number>	当次接口操作状态码,并不代表最终操作结果,状态码详细信息

```
engine.sendMediaMessage(message)
.then((code) => {});
```

回调方法

 $\bullet \ set On Media Message Attached Listener$

消息存入数据库的监听

```
setOnMediaMessageAttachedListener(listener?: (message: RCIMIWMediaMessage) => void): void;
```

参数说明

参数名	参数类型	描述
message	RCIMIWMediaMessage	发送的消息

代码示例

```
engine.setOnMediaMessageAttachedListener((message: RCIMIWMediaMessage) => {});
```

• setOnMediaMessageSendingListener

消息发送进度的监听

setOnMediaMessageSendingListener(listener?: (message: RCIMIWMediaMessage, progress: number) => void):
void;

参数说明

参数名	参数类型	描述
message	RCIMIWMediaMessage 🗗	正在发送的消息
progress	number	当前发送的进度

代码示例

```
engine.setOnMediaMessageSendingListener((message: RCIMIWMediaMessage, progress: number) => {});
```

• setOnMediaMessageSentListener

消息发送结果的监听

参数说明

参数名	参数类型	描述
code	number	接口回调的状态码,0 代表成功,非 0 代表出现异常
message	RCIMIWMediaMessage 🖸	调用接口时传入的消息对象

代码示例

engine.setOnMediaMessageSentListener((code: number, message: RCIMIWMediaMessage) => {});

如何处理消息发送失败

对于客户端本地会存储的消息类型(参见消息介绍),如果触发消息入库的回调(setOnMessageAttachedListener [2] / setOnMediaMessageAttachedListener [3]),表示此时该消息已存入本地数据库,并已进入本地消息列表。

- 如果入库成功后消息发送失败(未能触发 setOnMessageSentListener 🗗 / setOnMediaMessageSentListener 🗗),App 可以在 UI 临时展示这条发送失败的消息,并缓存 onMessageAttached 抛出的消息实例,在合适的时机重新调用 sendMessage 🖸 / sendMediaMessage 🖸 发送。请注意,如果不复用该消息实例,而是重发相同内容的新消息,本地消息列表中会存储内容重复的两条消息。
- 如果入库失败,您可以检查参数是否合法,设备存储是否可正常写入。

对于客户端本地不存储的消息,如果发送失败(未能触发

setOnMessageSentListener/setOnMediaMessageSentListener) ,App 可缓存消息实例再重试发送,或直接新建消息实例进行发送。

如何实现转发、群发消息

转发消息:IMLib SDK 未提供转发消息接口。App 实现转发消息效果时,可调用发送消息接口发送。

群发消息:群发消息是指向多个用户发送消息。更准确地说,是向多个 $Target\ ID$ 发送消息,一个 $Target\ ID$ 可能代表一个用户,一个群组,或一个聊天室。客户端 SDK 未提供直接实现群发消息效果的 API。您可以考虑以下实现方式:

- App 循环调用客户端的发送消息 API。请注意,客户端 SDK 限制发送消息的频率上限为每秒 5 条。
- App 在业务服务端接入即时通讯服务端 API (IM Server API) ,由 App 业务服务端群发消息。IM Server API 的 发送单聊消息 接口支持单次向多个用户发送单聊消息。您也可以通过 发送群聊消息、发送聊天室消息接口实现单次向多个群组或多个聊天室发送消息。

接收消息 设置消息监听

更新时间:2024-08-30

- 1. 设置消息接收监听器。所有接收到的消息都会在此接口方法中回调。
- 2. 建议在应用生命周期内注册消息监听。
- 3. 不支持设置多个监听器。为了避免内存泄露,请在不需要监听的时候将监听器置空。

方法

```
setOnMessageReceivedListener(listener?: (message: RCIMIWMessage, left: number, offline: boolean,
hasPackage: boolean) => void): void;
```

参数说明

参数	类型	说明
message	RCIMIWMessage ご	当前接收到的消息
left	number	当客户端连接成功后,服务端会将所有补偿消息以消息包的形式下发给客户端,最多每200条消息为一个消息包,即一个 Package, 客户端接受到消息包后,会逐条解析并通知应用。left 为当前消息包(Package)里还剩余的消息条数
offline	boolean	消息是否离线消息
hasPackage	boolean	是否在服务端还存在未下发的消息包

代码示例

```
engine.setOnMessageReceivedListener(
   (
   message: RCIMIWMessage,
   left: number,
   offline: boolean,
   hasPackage: boolean
) => {}
);
```

注意事项

- 接收消息注意:
 - 1. 针对接收离线消息时,服务端会将 200 条消息打成一个包发到客户端,客户端对这包数据进行解析。
 - 2. hasPackage 标识是否还有剩余的消息包,left 标识这包消息解析完逐条抛送给 App 层后,剩余多少条。

- 如何判断离线消息收完:
 - 1. hasPackage为 false和 left为0。
 - 2. has Package 为 false 标识当前正在接收最后一包(200条)消息,left 为 0 标识最后一包的最后一条消息也已接收完毕。

获取历史消息 开通服务

更新时间:2024-08-30

从远端获取单群聊历史消息是指从融云服务端获取历史消息,该功能要求 App Key 已启用融云提供的单群聊消息云端存储服务。您可以在控制台 IM 服务管理 ②页面为当前使用的 App Key 开启服务。如果使用生产环境的 App Key,请注意仅 IM 旗舰版或 IM 尊享版可开通该服务。具体功能与费用以融云官方价格说明 ②页面及计费说明 ②文档为准。

提示:请注意区分历史消息记录与离线消息[?]。融云针对单聊、群聊、系统消息默认提供最多 7 天(可调整)的离线消息缓存服务。客户端上线时 SDK 会自动收取离线期间的消息,无需 App 层调用 API。详见管理离线消息存储配置。

获取历史消息

开发者可以通过此接口来获取某个会话的历史消息。

方法

loadMessages(type: RCIMIWConversationType, targetId: string, channelId: string, sentTime: number, order:
RCIMIWTimeOrder, policy: RCIMIWMessageOperationPolicy, count: number): Promise<number>;

参数说明

参数名	类型	描述
type	RCIMIWConversationType 다	会话类型
targetId	string	会话 ID
channelId	string	频道 ID,暂不支持该参数。传 null 即可。
sentTime	number	当前消息时间戳
order	RCIMIWTimeOrder	获取消息的方向。 BEFORE:获取 sentTime 之前的消息 (时间递减), AFTER:获取 sentTime 之后的消息 (时间递增)
policy	RCIMIWMessageOperationPolicy [2]	消息的加载策略。 LOCAL:只加载本地, REMOTE:只加载远端, LOCAL_REMOTE:本地远端都加载
count	number	获取的消息数量, 0 < count <= 20

返回值

返回值	描述	
Promise <number></number>	当次接口操作状态码,并不代表最终操作结果,状态码详细信息	

```
engine.loadMessages(
type,
targetId,
channelId,
sentTime,
order,
policy,
count
);
.then((code: number) => {});
```

回调方法

• setOnMessagesLoadedListener

```
setOnMessagesLoadedListener(listener?: (code: number, type: RCIMIWConversationType, targetId: string,
channelId: string, sentTime: number, order: RCIMIWTimeOrder, messages: Array<RCIMIWMessage>) => void):
void;
```

参数说明

参数名	参数类型	描述
code	number	接口回调的状态码,0 代表成功,非 0 代表出现异常
type	RCIMIWConversationType [2]	接口调用时传入的会话类型
targetId	string	调用接口时传入的会话 ID
channelId	string	调用接口时传入的频道 ID
sentTime	number	调用接口时传入的消息时间戳
order	RCIMIWTimeOrder [7]	调用接口时传入的获取方向
messages	List <rcimiwmessage [7]=""></rcimiwmessage>	查询到的消息集合

代码示例

```
engine.setOnMessagesLoadedListener((code, type, targetId, channelId, sentTime, order, messages) => {});
```

通过 messageId 获取消息

开发者可以通过此接口来获取某条消息。

方法

```
getMessageById(messageId: number): Promise<RCIMIWMessage>;
```

参数名	类型	描述
messageId	number	消息的 messageId,可在消息对象中获取

返回值

返回值	描述
Promise <rcimiwmessage [2]=""></rcimiwmessage>	获取到的消息对象

代码示例

```
engine.getMessageById(messageId)
.then((message: RCIMIWMessage) => {});
```

通过 messageUId 获取消息

开发者可以通过此接口来获取某条消息。

方法

```
getMessageByUId(messageUId: string): Promise<RCIMIWMessage>;
```

参数说明

参数名	类型	描述	
messageUId	string	消息的 messageUid,可在消息对象中获取,且只有发送成功的消息才会有值。	

返回值

返回值	描述
Promise <rcimiwmessage □=""></rcimiwmessage>	获取到的消息对象

```
engine.getMessageByUId(messageUId)
.then((message: RCIMIWMessage) => {});
```

插入消息 插入单条消息

更新时间:2024-08-30

- 通过该功能在本地会话中插入一条消息。
- 插入的消息必须是可存储消息,否则报参数错误异常。
- 消息插入功能插入的消息仅支持配置会话类型、会话 ID、频道 ID、消息的发送方向、消息的发送时间以及各类消息独有的可访问属性。
- 默认不配置的情况下插入的是一条发送方的已经发送成功的消息

方法

```
insertMessage(message: RCIMIWMessage): Promise<number>;
```

参数说明

参数名	参数类型	描述
message	RCIMIWMessage 🗗	已存入数据库的 message 对象

扳回值

返回值	描述	
Promise <number></number>	当次接口操作状态码,并不代表最终操作结果,状态码详细信息	

代码示例

```
engine.createTextMessage(conversationType, targetId, channelId, '这是一条插入的消息')
.then((message: RCIMIWTextMessage) => {
// 可以修改 message 的部分属性,包括会话类型、会话 ID、频道 ID、消息的发送方向、消息的发送时间以及各类消息独有的可访问属性。
message.direction = RCIMIWMessageDirection.receive;
message.receivedStatus = RCIMIWReceivedStatus.unread;
engine.insertMessage(message)
.then((code: number) => {});
});
```

回调方法

• setOnMessageInsertedListener

接口调用结果的监听

参数说明

参数名	参数类型	描述
code	number	接口回调的状态码,0 代表成功,非 0 代表出现异常
message	RCIMIWMessage 🗗	已存入数据库的 message 对象

代码示例

engine.setOnMessageInsertedListener((code: number, message: RCIMIWMessage) => {});

SDK 支持在本地数据库中插入消息。本地插入的消息不会实际发送给服务器和对方。

- 请确保所有插入消息均为可存储消息,否则会报错。
- 插入消息的接口仅将消息插入本地数据库,所以 App 卸载重装或者换端登录时插入的消息不会从远端同步到本地数据库。

插入多条消息

- 通过该功能在本地会话中插入多条消息。
- 插入的消息必须是可存储消息,否则报参数错误异常。
- 消息插入功能插入的消息仅支持配置会话类型、会话 ID、频道 ID、消息的发送方向、消息的发送时间以及各类消息独有的可访问属性。
- 默认不配置的情况下插入的是一条发送方的已经发送成功的消息
- 建议每次最多传入 10 条,当有一条失败时,所有的消息都会插入失败

方法

insertMessages(messages: Array<RCIMIWMessage>): Promise<number>;

参数说明

参数名	参数类型	描述
messages	Array <rcimiwmessage ♂=""></rcimiwmessage>	已存入数据库的 message 对象

返回值

返回值	描述
Promise <number></number>	当次接口操作状态码,并不代表最终操作结果,状态码详细信息

```
engine.createTextMessage(conversationType, useTargetId, useChannelId, '这是一条插入的消息-01')
.then((message) => {
let message2 = { ...message };
message2.text = '这是一条插入的消息-02';
engine.insertMessages([message, message2])
.then((code: number) => {});
});
```

回调方法

• setOnMessagesInsertedListener

接口调用结果的监听

```
setOnMessagesInsertedListener(listener?: (code: number, messages: Array<RCIMIWMessage>) => void): void;
```

参数说明

参数名	参数类型	描述
code	number	接口回调的状态码,0 代表成功,非 0 代表出现异常
messages	Array <rcimiwmessage ♂=""></rcimiwmessage>	已存入数据库的 message 对象

```
engine.setOnMessagesInsertedListener((code: number, messages: Array<RCIMIWMessage>) => {});
```

删除消息

更新时间:2024-08-30

单聊会话、群聊会话的参与者可删除会话中的消息。您可以删除指定的一条或一组消息,删除某个会话的全部消息历史,或删除会话中早于指定时间点的消息。

消息送达后会直接存入本地数据库,您可以调用接口从本地数据库中删除消息。消息仅从本地数据库中删除,保存在服务端的消息将不受影响。如果您已经开通历史消息云存储服务,仍然可以从服务端拉取到历史消息。

提示

- App 用户的单聊会话、群聊会话、系统会话的消息默认仅存储在本地数据库中,仅支持从本地删除。如果 App (App Key/环境)已开通单群聊消息云端存储 ②,该用户的消息还会保存在融云服务端(默认 6个月),可从远端历史消息记录中删除消息。
- 针对单聊会话、群聊会话,如果通过任何接口以传入时间戳的方式删除远端消息,服务端默认不会删除对应的离线消息补偿(该机制仅会在打开多设备消息同步 [2] 开关后生效)。此时如果换设备登录或卸载重装,仍会因为消息补偿机制 [2] 获取到已被删除的历史消息。如需彻底删除消息补偿,请提交工单 [2],申请开通删除服务端历史消息时同时删除多端补偿的离线消息。如果以传入消息对象的方式删除远端消息,则服务端一定会删除消息补偿中的对应消息。
- 针对单聊会话、群聊会话,如果 App 的管理员或者某普通用户希望在所有会话参与者的历史记录中彻底 删除一条消息,应使用撤回消息功能。消息成功撤回后,原始消息内容会在所有用户的本地与服务端历 史消息记录中删除。
- 客户端 SDK 不提供删除聊天室消息的接口。当前用户的聊天室本地消息在退出聊天室时会被自动删除。开通聊天室消息云端存储服务后,如需清除全部用户的聊天室历史消息,可使用服务端 API 清除消息 🖟 。

删除指定消息集合

您可以从本地数据库中删除指定的一条或一组消息。这种方式仅需要提供待删除消息 ID 数组,不区分会话类型。

方法

deleteLocalMessages(messages: Array<RCIMIWMessage>): Promise<number>;

参数名	类型	描述
messages	Array <rcimiwmessage ♂=""></rcimiwmessage>	消息集合

返回值

返回值	描述	
Promise <number></number>	当次接口操作状态码,并不代表最终操作结果,状态码详细信息	

代码示例

```
engine.deleteLocalMessages(messages)
.then((code: number) => {});
```

回调方法

setOnLocalMessagesDeletedListener

```
setOnLocalMessagesDeletedListener(listener?: (code: number, messages: Array<RCIMIWMessage>) => void):
void;
```

参数说明

参数名	参数类型	描述
code	number	接口回调的状态码,0 代表成功,非 0 代表出现异常
messages	Array <rcimiwmessage ♂=""></rcimiwmessage>	调用接口时传入的消息集合

代码示例

```
engine.setOnLocalMessagesDeletedListener((code: number, messages: Array<RCIMIWMessage>) => {});
```

删除某个会话的指定消息集合

此方法会将本地和远端的消息一起进行删除

① 提示

只有已开通单群聊消息云存储服务的应用才可以操作。您可以前往控制台开通服务心。

方法

```
deleteMessages(type: RCIMIWConversationType, targetId: string, channelId: string, messages:
Array<RCIMIWMessage>): Promise<number>;
```

参数名	类型	描述
type	RCIMIWConversationType 🖸	会话类型
targetId	string	会话 ID
channelId	string	非超级群场景暂不支持该字段。传 null 即可。
messages	Array <rcimiwmessage ♂=""></rcimiwmessage>	消息集合

返回值

返回值	描述
Promise <number></number>	当次接口操作状态码,并不代表最终操作结果,状态码详细信息

代码示例

```
engine.deleteMessages(conversationType, targetId, channelId, messages)
.then((code: number) => {});
```

回调方法

• setOnMessagesDeletedListener

接口调用结果的监听

```
setOnMessagesDeletedListener(listener?: (code: number, type: RCIMIWConversationType, targetId: string,
channelId: string, messages: Array<RCIMIWMessage>) => void): void;
```

参数说明

参数名	参数类型	描述
code	number	接口回调的状态码,0 代表成功,非 0 代表出现异常
type	RCIMIWConversationType [2]	调用接口时传入的会话类型
targetId	string	调用接口时传入的会话 ID
channelId	string	调用接口时传入的频道 ID
messages	Array <rcimiwmessage □=""></rcimiwmessage>	调用接口时传入的消息集合

代码示例

```
engine.setOnMessagesDeletedListener((code: number, type: RCIMIWConversationType, targetId: string,
channelId: string, messages: Array<RCIMIWMessage>) => {});
```

通过时间戳清除某个会话的消息

① 提示

当删除远端消息时,只有已开通单群聊消息云存储服务的应用才可以操作。您可以前往控制台开通服务 🖸

0

方法

clearMessages(type: RCIMIWConversationType, targetId: string, channelId: string, timestamp: number,
policy: RCIMIWMessageOperationPolicy): Promise<number>;

参数说明

参数名	类型	描述
type	RCIMIWConversationType [2]	会话类型
targetId	string	会话 ID
channelId	string	非超级群场景暂不支持该字段。传 null 即可。
timestamp	number	清除消息截止时间戳, $0 <= \operatorname{recordTime} <= $ 当前会话最后一条消息的 sentTime, 0 清除所有消息, 其他值清除小于等于 recordTime 的消息
policy	RCIMIWMessageOperationPolicy ぱ	清除的策略

返回值

返回值	描述
Promise <number></number>	当次接口操作状态码,并不代表最终操作结果,状态码详细信息

代码示例

```
engine.clearMessages(conversationType, targetId, channelId, timestamp, policy)
.then((code: number) => {});
```

回调方法

• setOnMessageClearedListener

接口调用结果的监听

```
setOnMessageClearedListener(listener?: (code: number, type: RCIMIWConversationType, targetId: string,
channelId: string, timestamp: number) => void): void;
```

参数名	参数类型	描述
code	number	接口回调的状态码,0 代表成功,非 0 代表出现异常
type	RCIMIWConversationType [2]	调用接口时传入的会话类型
targetId	string	调用接口时传入的会话 ID

参数名	参数类型	描述
channelId	string	调用接口时传入的频道 ID
timestamp	number	调用接口时传入的时间戳

engine.setOnMessageClearedListener((code: number, type: RCIMIWConversationType, targetId: string,
channelId: string, timestamp: number) => {});

撤回消息撤回消息

更新时间:2024-08-30

撤回指定消息,只有已发送成功的消息可被撤回。

默认情况下,融云对撤回消息的操作者不作限制。如需限制,可考虑以下方案:

- App 客户端自行限制撤回消息的操作者。例如,不允许 App 业务中的普通用户撤回他人发送的消息,允许 App 业务中的管理员角色撤回他人发送的消息。
- 如需避免用户撤回非本人发送的消息,可以提交工单 [2]申请打开IMLib SDK 只允许撤回自己发送的消息。从融云服务端进行限制,禁止用户撤回非本人发送的消息。

方法

recallMessage(message: RCIMIWMessage): Promise<number>;

参数说明

参数	类型	说明
message	RCIMIWMessage 🖸	消息对象

返回值

返回值	描述
Promise <number></number>	当次接口操作状态码,并不代表最终操作结果,状态码详细信息

代码示例

```
engine.recallMessage(message)
.then((code: number) => {});
```

回调方法

 $\bullet \ set On Message Recalled Listener$

接口调用结果的监听

setOnMessageRecalledListener(listener?: (code: number, message: RCIMIWMessage) => void): void;

参数名	参数类型	描述
code	number	接口回调的状态码,0 代表成功,非 0 代表出现异常
message	RCIMIWMessage [2]	调用接口时传入的消息对象

engine.setOnMessageRecalledListener((code: number, message: RCIMIWMessage) => {});

监听消息撤回事件

用于监听已接收的消息被撤回的事件。当接受到的某条消息被撤回时,会通过此监听器回调。

方法

setOnRemoteMessageRecalledListener(listener?: (message: RCIMIWMessage) => void): void;

参数说明

参数	类型	说明
message	RCIMIWMessage [2]	原始消息类型会被标记为已撤回的状态

代码示例

engine.setOnRemoteMessageRecalledListener((message: RCIMIWMessage) => {});

搜索消息根据关键字搜索

更新时间:2024-08-30

根据关键字搜索指定会话中的消息

方法

searchMessages(type: RCIMIWConversationType, targetId: string, channelId: string, keyword: string,
startTime: number, count: number): Promise<number>;

参数说明

参数	类型	说明
type	RCIMIWConversationType 답	会话类型
targetId	string	会话ID
channelId	string	暂不支持该参数。传 null 即可。
keyword	string	搜索的关键字
startTime	number	查询 beginTime 之前的消息, 传 0 时从最新消息开始搜索,从该时间往前搜索。
count	number	查询的数量,0 < count <= 50。

返回值

返回值	描述
Promise <number></number>	当次接口操作状态码,并不代表最终操作结果,状态码详细信息

代码示例

let promise = main.engine?.searchMessages(conversationType, targetId, channelId, keyword, startTime,
count)
.then((code: number) => {});

回调方法

• setOnMessagesSearchedListener

接口调用结果的监听

setOnMessagesSearchedListener(listener?: (code: number, type: RCIMIWConversationType, targetId: string,
channelId: string, keyword: string, startTime: number, count: number, messages: Array<RCIMIWMessage>) =>
void): void;

参数说明

参数名	参数类型	描述
code	number	接口回调的状态码,0 代表成功,非 0 代表出现异常
type	RCIMIWConversationType [2]	调用接口时传入的会话类型
targetId	string	调用接口时传入的会话ID
channelId	string	调用接口时传入的频道 ID
keyword	string	调用接口时传入的关键字
startTime	number	调用接口时传入的时间戳
count	number	调用接口时传入的数量
messages	Array <rcimiwmessage ♂=""></rcimiwmessage>	查询到的消息集合

代码示例

```
engine.setOnMessagesSearchedListener(
  (
    code: number,
    type: RCIMIWConversationType,
    targetId: string,
    channelId: string,
    keyword: string,
    startTime: number,
    count: number,
    messages: Array<RCIMIWMessage>
    ) => {}
    );
```

根据关键字搜索指定会话中某个时间段的消息

方法

```
searchMessagesByTimeRange(
type: RCIMIWConversationType,
targetId: string,
channelId: string,
keyword: string,
startTime: number,
endTime: number,
offset: number,
count: number
): Promise<number>;
```

参数名	类型	
type	RCIMIWConversationType [2]	会话类型
targetId	string	调用接口时传入的会话ID
channelId	string	调用接口时传入的频道 ID
keyword	string	调用接口时传入的关键字
startTime	number	调用接口时传入的开始时间
endTime	number	调用接口时传入的结束时间
offset	number	调用接口时传入的偏移量
count	number	搜索结果数量,0 < count <= 50。

返回值

返回值	描述
Promise <number></number>	当次接口操作状态码,并不代表最终操作结果,状态码详细信息

代码示例

```
engine.searchMessagesByTimeRange(
type,
targetId,
channelId,
keyword,
startTime,
endTime,
offset,
count
)
.then((code: number) => {});
```

回调方法

 $\bullet \ on Messages Searched By Time Range$

```
setOnMessagesSearchedByTimeRangeListener(listener?: (code: number, type: RCIMIWConversationType,
targetId: string, channelId: string, keyword: string, startTime: number, endTime: number, offset:
number, count: number, messages: Array<RCIMIWMessage>) => void): void;
```

参数名	参数类型	描述
code	number	接口回调的状态码,0 代表成功,非 0 代表出现异常
type	RCIMIWConversationType [2]	调用接口时传入的会话类型
targetId	string	调用接口时传入的会话ID
channelId	string	调用接口时传入的频道 ID
keyword	string	调用接口时传入的关键字
startTime	number	调用接口时传入的开始时间

参数名	参数类型	描述
endTime	number	调用接口时传入的结束时间
offset	number	调用接口时传入的偏移量
count	number	调用接口时传入的搜索数量
messages	Array <rcimiwmessage ♂=""></rcimiwmessage>	搜索到的消息集合

```
engine.setOnMessagesSearchedByTimeRangeListener(
  (
    code: number,
    type: RCIMIWConversationType,
    targetId: string,
    channelId: string,
    keyword: string,
    startTime: number,
    endTime: number,
    offset: number,
    count: number,
    messages: Array<RCIMIWMessage>
    ) => {}
    );
```

根据用户 id 搜索指定会话中的消息

方法

```
searchMessagesByUserId(userId: string, type: RCIMIWConversationType, targetId: string, channelId:
string, startTime: number, count: number): Promise<number>;
```

参数说明

参数名	类型	
userId	string	用户ID
type	RCIMIWConversationType 🖸	会话类型
targetId	string	会话ID
channelId	string	频道 ID, 暂不支持该参数。传 null 即可。
startTime	number	查询记录的起始时间, 传 0 时从最新消息开始搜索,从该时间往前搜索。
count	number	搜索结果数量 0 < count <= 50。

返回值

返回值	描述	
Promise <number></number>	当次接口操作状态码,并不代表最终操作结果,状态码详细信息	

```
engine.searchMessagesByUserId(
useUserId,
type,
useTargetId,
useChannelId,
startTime,
count
)
.then((code: number) => {});
```

回调方法

• setOnMessagesSearchedByUserIdListener

接口调用结果的监听

```
setOnMessagesSearchedByUserIdListener(listener?: (code: number, userId: string, type:
RCIMIWConversationType, targetId: string, channelId: string, startTime: number, count: number, messages:
Array<RCIMIWMessage>) => void): void;
```

参数说明

参数名	参数类型	描述
code	number	接口回调的状态码,0 代表成功,非 0 代表出现异常
userId	string	调用接口时传入的用户ID
type	RCIMIWConversationType [2]	调用接口时传入的会话类型
targetId	string	调用接口时传入的会话ID
channelId	string	调用接口时传入的频道 ID
startTime	number	调用接口时传入的时间戳
count	number	调用接口时传入的搜索数量
messages	Array <rcimiwmessage □*=""></rcimiwmessage>	搜索的消息集合

```
engine.setOnMessagesSearchedByUserIdListener(
  (
    code: number,
    userId: string,
    type: RCIMIWConversationType,
    targetId: string,
    channelId: string,
    startTime: number,
    count: number,
    messages: Array<RCIMIWMessage>
    ) => {}
    );
```

单聊消息回执

发送已读回执

更新时间:2024-08-30

当 A 给 B 发送一条消息, B 用户调用发送阅读回执接口之后, A 用户可在回执监听中收到已读通知。

方法

```
sendPrivateReadReceiptMessage(targetId: string, channelId: string, timestamp: number): Promise<number>;
```

参数说明

参数	类型	说明
targetId	string	接收回执方的用户 ID
channelId	string	频道 ID,暂不支持该参数。传 null 即可。
timestamp	number	会话中已读的最后一条消息的发送时间戳,即 message 的 sentTime

返回值

返回值	描述
Promise <number></number>	当次接口操作状态码,并不代表最终操作结果,状态码详细信息

代码示例

```
engine.sendPrivateReadReceiptMessage(
targetId,
channelId,
timestamp
)
.then((code: number) => {});
```

回调方法

• onPrivateReadReceiptMessageSent

接口调用结果的监听

```
setOnPrivateReadReceiptMessageSentListener(listener?: (code: number, targetId: string, channelId:
string, timestamp: number) => void): void;
```

参数名	参数类型	描述
code	number	接口回调的状态码,0 代表成功,非 0 代表出现异常
targetId	string	调用接口时传入的 ID
channelId	string	调用接口时传入的频道 ID,
timestamp	number	调用接口时传入的时间戳

```
engine.setOnPrivateReadReceiptMessageSentListener(
  (
    code: number,
    targetId: string,
    channelId: string,
    timestamp: number
) => {}
);
```

设置消息回执监听器

设置消息回执监听器,用于接收消息回执。

方法

```
setOnPrivateReadReceiptReceivedListener(listener?: (targetId: string, channelId: string, timestamp:
number) => void): void;
```

参数说明

参数	类型	说明
targetId	string	发送回执的会话 ID
channelId	string	频道 ID
timestamp	number	已读的最后一条消息的发送时间戳

```
engine.setOnPrivateReadReceiptReceivedListener(
  (
  targetId: string,
  channelId: string,
  timestamp: number
) => {}
);
```

群聊消息回执

更新时间:2024-08-30

用户可以对自己发送的消息发起阅读回执请求,发起后,可以看到有多少人阅读过这条消息。

发起回执请求

发起消息已读回执请求。

方法

sendGroupReadReceiptRequest(message: RCIMIWMessage): Promise<number>;

参数说明

参数	类型	说明
message	RCIMIWMessage 🗗	需求请求回执的已发送消息

扳回值

返回值	描述	
Promise <number></number>	当次接口操作状态码,并不代表最终操作结果,状态码详细信息	

代码示例

```
engine.sendGroupReadReceiptRequest(message)
.then((code: number) => {});
```

回调方法

 $\bullet \ setOnGroupReadReceiptRequestSentListener$

接口调用结果的监听

setOnGroupReadReceiptRequestSentListener(listener?: (code: number, message: RCIMIWMessage) => void):
void;

参数名	参数类型	描述
code	number	接口回调的状态码,0 代表成功,非 0 代表出现异常
message	RCIMIWMessage [2]	调用接口时传入的消息对象

```
engine.setOnGroupReadReceiptRequestSentListener(
(
code: number,
message: RCIMIWMessage
) => {}
);
```

监听群聊回执请求

方法

```
setOnGroupMessageReadReceiptRequestReceivedListener(listener?: (targetId: string, messageUId: string) =>
void): void;
```

参数说明

参数名	参数类型	描述
targetId	string	会话 ID
messageUId	string	消息的 messageUId

代码示例

```
engine.setOnGroupMessageReadReceiptRequestReceivedListener(
  (
  targetId: string,
  messageUId: string
) => {}
);
```

响应回执请求

收到了回执请求,接收者需要响应该请求,通知对方已阅读此消息。可以一次响应同一会话中的多条消息。

方法

```
sendGroupReadReceiptResponse(targetId: string, channelId: string, messages: Array<RCIMIWMessage>):
Promise<number>;
```

参数	类型	说明
targetId	string	会话 ID
channelId	string	暂不支持该参数。传 null 即可。
messages	Array <rcimiwmessage></rcimiwmessage>	会话中需要发送回执的消息列表

返回值

返回值	描述	
Promise <number></number>	当次接口操作状态码,并不代表最终操作结果,状态码详细信息	

示例代码

```
engine.sendGroupReadReceiptResponse(
targetId,
channelId,
messages
)
.then((code: number) => {});
```

回调方法

 $\bullet \ set On Group Read Receipt Response Sent Listener$

接口调用结果的监听

```
setOnGroupReadReceiptResponseSentListener(listener?: (code: number, targetId: string, channelId: string,
messages: Array<RCIMIWMessage>) => void): void;
```

参数说明

参数名	参数类型	描述
code	number	接口回调的状态码,0 代表成功,非 0 代表出现异常
targetId	string	调用接口时传入的会话 ID
channelId	string	暂不支持该参数。传 null 即可。
messages	Array <rcimiwmessage ♂=""></rcimiwmessage>	调用接口时传入的消息列表

```
engine.setOnGroupReadReceiptResponseSentListener(
  (
  code: number,
  targetId: string,
  channelId: string,
  messages: Array<RCIMIWMessage>
  ) => {}
  );
```

监听群聊回执响应

方法

```
setOnGroupMessageReadReceiptResponseReceivedListener(listener?: (targetId: string, messageUId: string,
respondUserIds: Map<string, number>) => void): void;
```

参数说明

参数名	参数类型	描述
targetId	string	会话 ID
messageUId	string	收到回执响应的消息的 messageUId
respondUserIds	Map <string, number=""></string,>	会话中响应了此消息的用户列表。其中 key: 用户ID ; value: 响应时间。

```
engine.setOnGroupMessageReadReceiptResponseReceivedListener(
  (
  targetId: string,
  messageUId: string,
  respondUserIds: Map<string, number>
  ) => {}
  );
```

消息扩展 适用场景

更新时间:2024-08-30

原始消息增加状态标识的需求,都可使用消息扩展。

- 消息评论需求,可通过设置原始消息扩展信息的方式添加评论信息。
- 礼物领取、订单状态变化需求,通过此功能改变消息显示状态。 例如:向用户发送礼物,默认为未领取状态,用户点击后可设置消息扩展为已领取状态。
- 通过该功能可以对 message 设置扩展信息。
- 仅支持单聊、群聊会话类型,不支持聊天室类型。
- 每次设置消息扩展将会产生内置通知消息,频繁设置扩展会产生大量消息。

设置消息可扩展

在 构建消息 之后设置 message 的 expansion 属性,默认为不开启,设置值之后会自动开启。在发送消息的时候可以设置,发出去之后不可更改。

代码示例

```
engine.createImageMessage(type, targetId, channelId, path)
.then((message: RCIMIWImageMessage) => {
message.expansion = {};
});
```

更新消息扩展信息

- 1. 更新消息扩展信息。
- 2. 消息发送后调用。

方法

updateMessageExpansion(messageUId: string, expansion: Map<string, string>): Promise<number>;

参数	类型	说明
expansion	Map <string, string=""></string,>	消息扩展信息 1. 单次最大设置扩展信息键值对 20 对。 2.单条消息可设置最多 300 个扩展信息。 3. 仅支持单聊、群聊会话类型,不支持聊天室类型。
messageUId	string	消息唯一ID

```
engine.updateMessageExpansion(
messageUId,
expansion
)
.then((code: number) => {});
```

回调方法

• setOnMessageExpansionUpdatedListener

接口调用结果的监听

```
setOnMessageExpansionUpdatedListener(listener?: (code: number, messageUId: string, expansion:
Map<string, string>) => void): void;
```

参数说明

参数名	参数类型	描述
code	number	接口回调的状态码,0 代表成功,非 0 代表出现异常
messageUId	string	调用接口时传入的 messageUId
expansion	Map <string, string=""></string,>	调用接口时传入的expansion

代码示例

```
engine.setOnMessageExpansionUpdatedListener(
  (
  code: number,
  messageUId: string,
  expansion: Map<string, string>
) => {}
);
```

删除消息扩展信息

- 1. 删除消息扩展信息中特定的键值对。
- 2. 消息发送后调用。

方法

```
removeMessageExpansionForKeys(messageUId: string, keys: Array<string>): Promise<number>;
```

参数	类型	说明
keys	Array <string></string>	消息扩展信息中待删除的 key 的列表,类型是 List。
messageUId	string	消息唯一ID

```
engine.removeMessageExpansionForKeys(
messageUId,
keys
)
.then((code: number) => {});
```

回调方法

• setOnMessageExpansionForKeysRemovedListener

接口调用结果的监听

```
setOnMessageExpansionForKeysRemovedListener(listener?: (code: number, messageUId: string, keys:
Array<string>) => void): void;
```

参数说明

参数名	参数类型	描述
code	number	接口回调的状态码,0 代表成功,非 0 代表出现异常
messageUId	string	调用接口时传入的messageUId
keys	Array <string></string>	调用接口时传入的 keys

代码示例

```
engine.setOnMessageExpansionForKeysRemovedListener(
  (
   code: number,
   messageUId: string,
   keys: Array<string>
  ) => {}
  );
```

消息扩展更新监听

方法

```
setOnRemoteMessageExpansionUpdatedListener(listener?: (expansion: Map<string, string>, message:
RCIMIWMessage) => void): void;
```

参数	类型	说明
expansion	Map <string, string></string, 	消息扩展信息中更新的键值对,只包含更新的键值对,不是全部的数据。如果想获取全部的键值对,请使用 message 的 expansion 属性。
message	RCIMIWMessage	发生变化的消息

```
engine.setOnRemoteMessageExpansionUpdatedListener(
   (
   expansion: Map<string, string>,
   message: RCIMIWMessage
   ) => {}
   );
```

消息扩展移除监听

方法

```
setOnRemoteMessageExpansionForKeyRemovedListener(listener?: (message: RCIMIWMessage, keys:
Array<string>) => void): void;
```

参数说明

参数	类型	说明
message	RCIMIWMessage 🖸	发生变化的消息
keys	Array <string></string>	消息扩展信息中删除的键值对 key 列表

```
engine.setOnRemoteMessageExpansionForKeyRemovedListener(
   (
    message: RCIMIWMessage,
   keys: Array<string>
   ) => {}
   );
```

@ 消息 功能描述

更新时间:2024-08-30

开发者在群组会话中,可以发送@ 消息。用于提示所有群成员或者是指定的某些用户。

类型说明

@ 消息类:RCIMIWMentionedInfo

属性说明:

属性名	类型	描述
type	RCIMIWMentionedType ぱ	@ 提醒的类型
userIdList	List <string></string>	当 @ 类型为部分人时, 指定的 @ 的用户 ID 列表当 @ 类型为所有人时,可为空
mentionedContent	String	包含 @ 提醒的消息,本地通知和远程推送显示的内容。@消息携带的mentionedContent 优先级最高,会覆盖所有默认或自定义的pushContent 数据。

```
// 创建一条文本消息
engine.createTextMessage(
type,
targetId,
channelId,
text
.then((message: RCIMIWTextMessage) => {
// 初始化 @ 信息配置
let mentionedInfo: RCIMIWMentionedInfo = {
type: mentionedType,
userIdList: users,
mentionedContent: '包含 @ 提醒的消息,本地通知和远程推送显示的内容'
message.mentionedInfo = mentionedInfo;
// 发送消息
engine.sendMessage(message)
.then((code: number) => {});
});
```

消息下载 功能描述

更新时间:2024-08-30

- SDK 提供多媒体文件的下载、取消、暂停功能。
- 多媒体消息的发送,请参见消息发送中的「发送媒体消息」部分。

下载多媒体消息

下载多媒体文件。

方法

downloadMediaMessage(message: RCIMIWMediaMessage): Promise<number>;

参数说明

参数	类型	说明
message	RCIMIWMediaMessage	媒体消息(FileMessage,SightMessage,GIFMessage, HQVoiceMessage 等)

代码示例

```
engine.downloadMediaMessage(message)
.then((code: number) => {})
```

回调方法

• setOnMediaMessageDownloadingListener

接口调用结果的监听

setOnMediaMessageDownloadingListener(listener?: (message: RCIMIWMediaMessage, progress: number) =>
void): void;

参数说明

参数名	参数类型	描述	
message	RCIMIWMediaMessage 🗗	媒体消息 (FileMessage, SightMessage, GIFMessage, HQVoiceMessage 等)	
progress	number	媒体下载进度	

```
engine.setOnMediaMessageDownloadingListener(
    (
    message: RCIMIWMediaMessage,
    progress: number
    ) => {}
    );
```

 $\bullet \ set On Media Message Downloaded Listener$

接口调用结果的监听

```
setOnMediaMessageDownloadedListener(listener?: (code: number, message: RCIMIWMediaMessage) => void):
void;
```

参数说明

参数名	参数类型	描述
code	number	接口回调的状态码,0 代表成功,非 0 代表出现异常
message	RCIMIWMediaMessage	媒体消息 (FileMessage, SightMessage, GIFMessage, HQVoiceMessage 等)

代码示例

```
engine.setOnMediaMessageDownloadedListener(
  (
    code: number,
    message: RCIMIWMediaMessage
) => {}
);
```

取消多媒体消息

取消多媒体消息下载。

方法

```
cancelDownloadingMediaMessage(message: RCIMIWMediaMessage): Promise<number>;
```

参数说明

参数	类型	说明
message	RCIMIWMediaMessage [2]	媒体消息 (FileMessage, SightMessage, GIFMessage, HQVoiceMessage 等)

```
main.engine.cancelDownloadingMediaMessage(
message
)
.then((code: number) => {});
```

回调方法

 $\bullet \ set On Downloading Media Message Canceled Listener$

接口调用结果的监听

```
setOnDownloadingMediaMessageCanceledListener(listener?: (code: number, message: RCIMIWMediaMessage) =>
void): void;
```

参数说明

参数名	参数类型	描述
code	number	接口回调的状态码,0 代表成功,非 0 代表出现异常
message	RCIMIWMediaMessage	媒体消息 (FileMessage, SightMessage, GIFMessage, HQVoiceMessage 等)

```
engine.setOnDownloadingMediaMessageCanceledListener(
  (
  code: number,
  message: RCIMIWMediaMessage
  ) => {}
  );
```

管理离线消息存储配置

更新时间:2024-08-30

即时通讯业务支持修改 App 级别的离线消息配置。

(i) 提示

离线消息配置仅适用于单聊、群聊。聊天室、超级群因业务特性不支持离线消息,因此无离线消息配置。

了解离线消息

离线消息³是指当用户不在线时收到的消息。融云服务端会自动为用户保留离线期间接收的消息,默认的离线消息保留时长为 7 天。7 天内客户端如果上线,服务端会直接将离线消息发送到该接收端。如果 7 天内客户端都没有上线,服务端将抛弃掉过期的消息。

即时通讯业务下并非所有会话类型都支持离线消息:

• 支持离线消息:单聊、群聊、系统消息

• 不支持离线消息:聊天室、超级群

App 级别离线消息配置

如需修改 App 级别设置,请提交工单 🖸。

App 级别的离线消息配置如下:

• 单聊离线消息存储时长:默认存储 7 天。设置范围为 1 - 7 天。配置修改将影响 App 下所有单聊会话。

• 群聊离线消息存储时长:默认存储 7 天。设置范围为 1 - 7 天。配置修改将影响 App 下所有群聊会话。

• 群组离线消息存储数量:默认存储 7 天内的所有群消息。配置修改将影响 App 下所有群聊会话。

会话介绍

更新时间:2024-08-30

会话是指融云 SDK 根据每条消息的发送方、接收方以及会话类型等信息,自动建立并维护的逻辑关系,是一种抽象概念。

会话类型

融云支持多种会话类型,以满足不同业务场景需求。客户端 SDK 通过 RCIMIWConversationType 枚举来表示各类型会话,各枚举值代表的含义参考下表:

枚举值	会话类型	值
RCIMIWConversationType.INVALID	暂不支持,SDK 保留类型,开发者不可使用	0
RCIMIWConversationType.PRIVATE	单聊会话	1
RCIMIWConversationType.GROUP	群组会话	2
RCIMIWConversationType.CHATROOM	聊天室会话	3
RCIMIWConversationType.SYSTEM	系统会话	4
RCIMIWConversationType.ULTRA_GROUP	超级群会话	5

单聊会话

指两个用户一对一进行聊天,两个用户间可以是好友也可以是陌生人,融云不对用户的关系进行维护管理,会话关系由融云负责建立并保持。

单聊类型会话里的消息会保存在客户端本地数据库中。

群组会话

群组指两个以上用户一起进行聊天,群组成员信息由 App 提供并进行维系,融云只负责将消息传达给群组中的所有用户。每个群最大人数上限为 3000 人,App 内的群组数量没有限制。

群组类型会话里的消息会保存在客户端本地数据库中。

超级群会话

超级群(UltraGroup)提供了一种新的群组业务形态,支持在群会话中创建独立的频道(channel),超级群的消息数据(会话、消息、未读数)和群组成员支持分频道进行聚合,各个频道之间消息独立。

超级群类型会话里的消息会保存在客户端本地数据库中,更多内容请参见超级群概述。

聊天室会话

聊天室成员不设用户上限,海量消息并发即时到达,用户退出聊天室后不会再接收到任何聊天室中的消息,没有推送通知功

能。会话关系由融云负责建立并保持连接,通过 SDK 相关接口,可以让用户加入或者退出聊天室。

SDK 不保存聊天室消息,在退出聊天室时会清空此聊天室所有数据,更多内容请参见聊天室概述。

系统会话

系统会话是指利用系统帐号向用户发送消息从而建立的会话关系,此类型会话可以是通过调用广播接口发送广播来建立,也可以是加好友等单条通知消息而建立的会话。

会话实体类

客户端 SDK 中封装的会话实体类是 RCIMIWConversation 🖸 ,所有会话相关的信息都从该实体类中获取。

下表列出了 RCIMIWConversation 它中提供的主要成员

属性	类型	描述
conversationType	RCIMIWConversationType 🖸	会话类型,参考上文详细描述。
targetId	String	会话 Id,单聊时为接收方 Id,群组会话中为群组 Id,聊天室会话中为聊天室 Id,系统会话为开发者指定的系统账号 Id。
channelId	String	频道 ID
unreadCount	number	当前会话未读消息数量
mentionedCount	number	获取本会话里自己被 @ 的消息数量
top	bool	是否置顶
draft	String	会话里保存的草稿信息
notificationLevel	RCIMIWPushNotificationLevel じ	免打扰级别
lastMessage	RCIMIWMessage 🗗	会话中在客户端本地存储的最后一条消息的消息内容。

获取会话

更新时间:2024-08-30

客户端 SDK 会根据收发的消息在本地数据库中生成对应会话。您可以从本地数据库获取 SDK 生成的会话列表。

获取会话列表

通过以下接口分页获取 SDK 在本地数据库生成的会话列表。获取到的会话列表按照时间倒序排列,置顶会话会排在最前。

方法

```
loadConversations(types: Array<RCIMIWConversationType>, channelId: string, startTime: number, count:
number): Promise<number>;
```

参数说明

参数	类型	说明
types	Array <rcimiwconversationtype< td=""><td>选择要获取的会话类型。可设置多个会话类型。</td></rcimiwconversationtype<>	选择要获取的会话类型。可设置多个会话类型。
channelId	string	频道 ID, 暂不支持该参数。传 null 即可。
startTime	number	指定时间戳,以获取早于这个时间戳的会话列表。首次传 0 ,表示从最新开始获取;后续使用真实时间戳(即上一页最后一条会话的sentTime)。
count	number	查询的数量, 0 < count <= 50

返回值

返回值	描述	
Promise <number></number>	当次接口操作状态码,并不代表最终操作结果,状态码详细信息	

代码示例

```
engine.loadConversations(
types,
channelId,
startTime,
count
)
.then((code: number) => {});
```

回调方法

• setOnConversationsLoadedListener

```
setOnConversationsLoadedListener(listener?: (code: number, conversationTypes:
Array<RCIMIWConversationType>, channelId: string, startTime: number, count: number, conversations:
Array<RCIMIWConversation>) => void): void;
```

参数说明

参数	类型	说明
code	number	接口回调的状态码,0 代表成功,非 0 代表出现异常
conversationTypes	Array <rcimiwconversationtype [2]=""></rcimiwconversationtype>	调用接口时传入的会话类型
channelId	string	调用接口时传入的频道 ID
startTime	number	调用接口时传入的时间戳
count	number	调用接口时传入的查询数量
conversations	Array <rcimiwconversation [2]=""></rcimiwconversation>	获取的会话列表

代码示例

```
engine.setOnConversationsLoadedListener(
  (
    code: number,
    conversationTypes: Array<RCIMIWConversationType>,
    channelId: string,
    startTime: number,
    count: number,
    conversations: Array<RCIMIWConversation>
    ) => {}
    );
```

获取指定会话

获取某个会话的详细信息。

方法

```
{\bf load Conversation (type: RCIMIW Conversation Type, targetId: string): Promise < number >; }
```

参数说明

参数	类型	说明
type	RCIMIWConversationType [2]	会话类型
targetId	string	会话 ID
channelId	string	频道 ID,暂不支持该参数。传 null 即可。

返回值

返回值	描述	
Promise <number></number>	当次接口操作状态码,并不代表最终操作结果,状态码详细信息	

```
engine.loadConversation(
type,
targetId,
channelId
)
.then((code: number) => {});
```

回调方法

• onConversationLoaded

```
setOnConversationLoadedListener(listener?: (code: number, type: RCIMIWConversationType, targetId:
string, channelId: string, conversation: RCIMIWConversation) => void): void;
```

参数说明

参数	类型	说明
code	number	接口回调的状态码,0 代表成功,非 0 代表出现异常
type	RCIMIWConversationType 🖸	调用接口时传入的会话类型
targetId	string	调用接口时传入的会话 ID
channelId	string	调用接口时传入的频道 ID
conversation	RCIMIWConversation [2]	获取的会话列表

代码示例

```
engine.setOnConversationLoadedListener(
  (
    code: number,
    type: RCIMIWConversationType,
    targetId: string,
    channelId: string,
    conversation: RCIMIWConversation
) => {}
);
```

常见问题

Q1: 当用户卸载重新安装后发现会话列表为空或者部分会话丢失

A1: 由于会话列表是从本地数据库获取的, 是在 SDK 内部数据库存储的,所以当用户在卸载的时候会删除本地数据库,导致重新安装后会话列表为空,而会出现部分会话的原因是因为开启了 离线消息补偿 功能,具体操作是在后台购买 多设备消息同步 2 功能,这个功能里默认涵盖了今天(当天 1 点)的离线消息补

偿,所以当用户在新设备登陆会触发离线消息补偿功能,从而获取到部分会话,造成部分会话丢失的错觉。如果想要更多天的离线消息补偿,可提交工单心修改,最多支持7天,设置时间过长,当单用户消息量超大时,可能会因为补偿消息量过大,造成端上处理压力的问题。

会话未读数

获取所有会话未读数

更新时间:2024-08-30

获取所有会话类型(除聊天室外)的未读数。

方法

loadTotalUnreadCount(channelId: string): Promise<number>;

参数说明

参数	类型	说明
channelId	string	频道 ID,暂不支持该参数。传 null 即可。

返回值

返回值	描述	
Promise <number></number>	当次接口操作状态码,并不代表最终操作结果,状态码详细信息	

代码示例

```
engine.loadTotalUnreadCount(channelId);
.then((code: number) => {});
```

回调方法

• setOnTotalUnreadCountLoadedListener

setOnTotalUnreadCountLoadedListener(listener?: (code: number, channelId: string, count: number) =>
void): void;

参数说明

参数	类型	说明
code	number	接口回调的状态码,0 代表成功,非 0 代表出现异常
channelId	string	调用接口时传入的频道 ID
count	number	未读消息数

```
engine.setOnTotalUnreadCountLoadedListener(
  (
  code: number,
  channelId: string,
  count: number
) => {}
);
```

获取指定会话未读数

获取指定会话(除聊天室外)的所有未读消息个数。

方法

```
loadUnreadCount(type: RCIMIWConversationType, targetId: string, channelId: string): Promise<number>;
```

参数说明

参数	类型	说明
conversationType	RCIMIWConversationType 🖸	会话类型(除聊天室外)
targetId	string	会话 Id
channelId	string	频道 ID,暂不支持该参数。传 null 即可。

返回值

返回值	描述	
Promise <number></number>	当次接口操作状态码,并不代表最终操作结果,状态码详细信息	

代码示例

```
engine.loadUnreadCount(
type,
targetId,
channelId
)
.then((code: number) => {});
```

回调方法

• setOnUnreadCountLoadedListener

```
setOnUnreadCountLoadedListener(listener?: (code: number, type: RCIMIWConversationType, targetId: string,
channelId: string, count: number) => void): void;
```

参数	类型	说明
code	number	接口回调的状态码,0 代表成功,非 0 代表出现异常
type	RCIMIWConversationType 🖸	调用接口时传入的会话类型
targetId	string	调用接口时传入的会话 Id
channelId	string	调用接口时传入的频道 ID
count	number	未读消息数

```
engine.setOnUnreadCountLoadedListener(
  (
  code: number,
  type: RCIMIWConversationType,
  targetId: string,
  channelId: string,
  count: number
  ) => {}
  );
```

按会话类型获取未读数

获取多个指定会话类型(除聊天室外)的未读数。

方法

```
loadUnreadCountByConversationTypes(conversationTypes: Array<RCIMIWConversationType>, channelId: string,
contain: boolean): Promise<number>;
```

参数说明

参数	类型	说明
conversationTypes	Array <rcimiwconversationtype></rcimiwconversationtype>	RCIMIWConversationType 🖸 会话类型数组。(除聊天室外)
channelId	string	频道 ID, 暂不支持该参数。传 null 即可。
contain	boolean	是否包含免打扰消息的未读消息数。

返回值

返回值	描述	
Promise <number></number>	当次接口操作状态码,并不代表最终操作结果,状态码详细信息	

```
let conversationTypes = [RCIMIWConversationType.PRIVATE,RCIMIWConversationType.GROUP];
let channelId = '';
let contain = true;
engine.loadUnreadCountByConversationTypes(
conversationTypes,
channelId,
contain
)
.then((code: number) => {});
```

回调方法

 $\bullet \ set On Unread Count By Conversation Types Loaded Listener$

```
setOnUnreadCountByConversationTypesLoadedListener(listener?: (code: number, types:
Array<RCIMIWConversationType>, channelId: string, contain: boolean, count: number) => void): void;
```

参数说明

参数	类型	说明
code	number	接口回调的状态码,0 代表成功,非 0 代表出现异常
types	Array <rcimiwconversationtype □=""></rcimiwconversationtype>	调用接口时传入的会话类型列表
channelId	string	调用接口时传入的频道 ID
contain	boolean	是否包含免打扰消息的未读消息数
count	number	未读消息数

代码示例

```
engine.setOnUnreadCountByConversationTypesLoadedListener(
  (
    code: number,
    types: Array<RCIMIWConversationType>,
    channelId: string,
    contain: boolean,
    count: number
    ) => {}
    );
```

清除指定会话未读数

清除指定会话(除聊天室外)的未读数。

方法

```
clearUnreadCount(type: RCIMIWConversationType, targetId: string, channelId: string, timestamp: number):
Promise<number>;
```

参数说明

参数	类型	说明
type	RCIMIWConversationType [2]	会话类型 (除聊天室外)
targetId	string	会话 ID
channelId	string	频道 ID,暂不支持该参数。传 null 即可。
timestamp	number	该会话已阅读的最后一条消息的发送时间戳

返回值

返回值	描述	
Promise <number></number>	当次接口操作状态码,并不代表最终操作结果,状态码详细信息	

代码示例

```
engine.clearUnreadCount(
type,
targetId,
channelId,
timestamp
)
.then((code: number) => {});
```

回调方法

• setOnUnreadCountClearedListener

```
setOnUnreadCountClearedListener(listener?: (code: number, type: RCIMIWConversationType, targetId:
string, channelId: string, timestamp: number) => void): void;
```

参数说明

参数	类型	说明
code	number	接口回调的状态码,0 代表成功,非 0 代表出现异常
type	RCIMIWConversationType [2]	调用接口时传入的会话类型
targetId	string	调用接口时传入的会话 ID
channelId	string	调用接口时传入的频道 ID
timestamp	number	该会话已阅读的最后一条消息的发送时间戳

```
engine.setOnUnreadCountClearedListener(
  (
    code: number,
    type: RCIMIWConversationType,
    targetId: string,
    channelId: string,
    timestamp: number
) => {}
);
```

加载所有@未读数

加载某个会话的所有@未读数

方法

```
loadUnreadMentionedCount(type: RCIMIWConversationType, targetId: string, channelId: string):
Promise<number>;
```

参数说明

参数	类型	说明
type	RCIMIWConversationType [2]	会话类型
targetId	string	会话ID
channelId	string	频道 ID,暂不支持该参数。传 null 即可。

返回值

返回值	描述
Promise <number></number>	当次接口操作状态码,并不代表最终操作结果,状态码详细信息

代码示例

```
engine.loadUnreadMentionedCount(
type,
targetId,
channelId
)
.then((code: number) => {});
```

回调方法

• setOnUnreadMentionedCountLoadedListener

```
setOnUnreadMentionedCountLoadedListener(listener?: (code: number, type: RCIMIWConversationType,
targetId: string, channelId: string, count: number) => void): void;
```

参数说明

参数	类型	说明
code	number	接口回调的状态码,0 代表成功,非 0 代表出现异常
type	RCIMIWConversationType 🖸	调用接口时传入的会话类型
targetId	string	调用接口时传入的会话 ID
channelId	string	调用接口时传入的频道 ID
count	number	未读消息数

```
engine.setOnUnreadMentionedCountLoadedListener(
  (
    code: number,
    type: RCIMIWConversationType,
    targetId: string,
    channelId: string,
    count: number
) => {}
);
```

删除会话

删除指定会话

更新时间:2024-08-30

- 从会话列表中移除指定会话,不删除会话内的消息。
- 会话内再来一条消息,该会话之前的消息还存在,方便用户查看。
- 如果需要移除指定会话,并删除会话内的消息,请同时调用删除会话内消息接口。

方法

```
removeConversation(type: RCIMIWConversationType, targetId: string, channelId: string): Promise<number>;
```

参数说明

参数	类型	说明
type	RCIMIWConversationType [2]	会话类型
targetId	string	会话 ID
channelId	string	频道 ID,暂不支持该参数。传 null 即可。

返回值

返回值	描述
Promise <number></number>	当次接口操作状态码,并不代表最终操作结果,状态码详细信息

代码示例

```
engine.removeConversation(
type,
useTargetId,
useChannelId
)
.then((code: number) => {});
```

回调方法

• setOnConversationRemovedListener

```
setOnConversationRemovedListener(listener?: (code: number, type: RCIMIWConversationType, targetId:
string, channelId: string) => void): void;
```

参数	类型	说明
code	number	接口回调的状态码,0 代表成功,非 0 代表出现异常
type	RCIMIWConversationType [2]	调用接口时传入的会话类型
targetId	string	调用接口时传入的会话ID
channelId	string	调用接口时传入的频道 ID

```
engine.setOnConversationRemovedListener(
  (
    code: number,
    type: RCIMIWConversationType,
    targetId: string,
    channelId: string
) => {}
);
```

按会话类型删除

按指定的会话类型删除会话,并删除会话内的消息。

方法

```
removeConversations(conversationTypes: Array<RCIMIWConversationType>, channelId: string):
Promise<number>;
```

参数说明

参数	类型	说明
conversationTypes	Array <rcimiwconversationtype [2]=""></rcimiwconversationtype>	需要清空的会话类型列表
channelId	string	频道 ID,暂不支持该参数。传 null 即可。

返回值

返回值	描述	
Promise <number></number>	当次接口操作状态码,并不代表最终操作结果,状态码详细信息	

代码示例

```
engine.removeConversations(
conversationTypes,
channelId
)
.then((code: number) => {});
```

回调方法

```
setOnConversationsRemovedListener(listener?: (code: number, types: Array<RCIMIWConversationType>,
channelId: string) => void): void;
```

参数说明

参数	类型	说明
code	number	接口回调的状态码,0 代表成功,非 0 代表出现异常
types	Array <rcimiwconversationtype □*=""></rcimiwconversationtype>	调用接口时传入的会话类型
channelId	string	调用接口时传入的频道 ID

代码示例

```
engine.setOnConversationsRemovedListener(
(
code: number,
types: Array<RCIMIWConversationType>,
channelId: string
) => {}
);
```

删除全部会话

SDK 内部没有清除全部会话的方法,您可使用按会话类型删除,传入所有会话类型即可。

该方法会同时删除会话和消息。聊天室和超级群 UI 层建议客户单独展示,所以删除时可不传入。

```
engine.removeConversations(
[RCIMIWConversationType.private, RCIMIWConversationType.group, RCIMIWConversationType.system],
channelId
)
.then((code: number) => {});
```

会话草稿 保存草稿

更新时间:2024-08-30

- 保存一条草稿内容至指定会话。
- 保存草稿会更新会话的 sentTime ,该会话会排在列表前部。

方法

```
saveDraftMessage(type: RCIMIWConversationType, targetId: string, channelId: string, draft: string):
Promise<number>;
```

参数说明

参数	类型	说明
type	RCIMIWConversationType [2]	会话类型
targetId	string	会话ID
channelId	string	频道 ID,暂不支持该参数。传 null 即可。
draft	string	草稿的文字内容

返回值

返回值	描述	
Promise <number></number>	当次接口操作状态码,并不代表最终操作结果,状态码详细信息	

代码示例

```
engine.saveDraftMessage(
type,
useTargetId,
useChannelId,
useDraft
)
.then((code: number) => {});
```

回调方法

• setOnDraftMessageSavedListener

```
setOnDraftMessageSavedListener(listener?: (code: number, type: RCIMIWConversationType, targetId: string,
channelId: string, draft: string) => void): void;
```

参数说明

参数	类型	说明
code	number	接口回调的状态码,0 代表成功,非 0 代表出现异常
type	RCIMIWConversationType [2]	调用接口时传入的会话类型
targetId	string	调用接口时传入的会话ID
channelId	string	调用接口时传入的频道 ID
draft	string	保存的草稿

代码示例

```
engine.setOnDraftMessageSavedListener(
  (
    code: number,
    type: RCIMIWConversationType,
    targetId: string,
    channelId: string,
    draft: string
) => {}
);
```

获取草稿

获取草稿内容。

方法

```
loadDraftMessage(type: RCIMIWConversationType, targetId: string, channelId: string): Promise<number>;
```

参数说明

参数	类型	说明
conversationType	RCIMIWConversationType 🖸	会话类型
targetId	string	会话ID
channelId	string	频道 ID,暂不支持该参数。传 null 即可。

返回值

参数	描述	
Promise <number></number>	当次接口操作状态码,并不代表最终操作结果, <mark>状态码</mark> 详细信息	

```
engine.loadDraftMessage(
type,
targetId,
channelId
)
.then((code: number) => {});
```

回调方法

 $\bullet \ set On Draft Message Loaded Listener$

```
setOnDraftMessageLoadedListener(listener?: (code: number, type: RCIMIWConversationType, targetId:
string, channelId: string, draft: string) => void): void;
```

参数说明

参数	类型	说明
code	number	接口回调的状态码,0 代表成功,非 0 代表出现异常
type	RCIMIWConversationType [2]	调用接口时传入的会话类型
targetId	string	调用接口时传入的会话ID
channelId	string	调用接口时传入的频道 ID
draft	string	获取的草稿

代码示例

```
engine.setOnDraftMessageLoadedListener(
  (
    code: number,
    type: RCIMIWConversationType,
    targetId: string,
    channelId: string,
    draft: string
) => {}
);
```

删除草稿

清除某个会话的草稿信息。

方法

```
clearDraftMessage(type: RCIMIWConversationType, targetId: string, channelId: string): Promise<number>;
```

参数	类型	说明
conversationType	RCIMIWConversationType 🖸	会话类型
targetId	string	会话ID
channelId	string	频道 ID,暂不支持该参数。传 null 即可。

返回值

返回值	描述	
Promise <number></number>	当次接口操作状态码,并不代表最终操作结果,状态码详细信息	

代码示例

```
engine.clearDraftMessage(
type,
targetId,
channelId
)
.then((code: number) => {});
```

回调方法

• setOnDraftMessageClearedListener

```
setOnDraftMessageClearedListener(listener?: (code: number, type: RCIMIWConversationType, targetId:
string, channelId: string) => void): void;
```

参数说明

参数	类型	说明
code	number	接口回调的状态码,0 代表成功,非 0 代表出现异常
type	RCIMIWConversationType 🖸	调用接口时传入的会话类型
targetId	string	调用接口时传入的会话ID
channelId	string	调用接口时传入的频道 ID

```
engine.setOnDraftMessageClearedListener(
  (
    code: number,
    type: RCIMIWConversationType,
    targetId: string,
    channelId: string
) => {}
);
```

会话置顶

更新时间:2024-08-30

SDK 提供设置会话是否置顶接口,置顶的状态将会被同步到服务端,切换设备后置顶状态也会一并同步下来。

设置会话置顶

方法

```
changeConversationTopStatus(type: RCIMIWConversationType, targetId: string, channelId: string, top:
boolean): Promise<number>;
```

参数说明

参数	类型	说明
type	RCIMIWConversationType [2]	会话类型
targetId	string	会话 ID
channelId	string	频道 ID,暂不支持该参数。传 null 即可。
top	boolean	是否置顶,true置顶,false,不置顶

代码示例

```
engine.changeConversationTopStatus(
type,
targetId,
channelId,
top
)
.then((code: number) => {});
```

返回值

返回值	描述	
Promise <number></number>	当次接口操作状态码,并不代表最终操作结果,状态码详细信息	

回调方法

 $\bullet \ set On Conversation Top Status Changed Listener$

```
setOnConversationTopStatusChangedListener(listener?: (code: number, type: RCIMIWConversationType,
targetId: string, channelId: string, top: boolean) => void): void;
```

参数说明

参数	类型	说明
code	number	接口回调的状态码,0 代表成功,非 0 代表出现异常
type	RCIMIWConversationType [2]	调用接口时传入的会话类型
targetId	string	调用接口时传入的会话 ID
channelId	string	调用接口时传入的频道 ID
top	boolean	置顶状态

代码示例

```
engine.setOnConversationTopStatusChangedListener(
  (
    code: number,
    type: RCIMIWConversationType,
    targetId: string,
    channelId: string,
    top: boolean
  ) => {}
  );
```

获取会话置顶状态

通过此方法获取指定会话的置顶状态。

方法

```
loadConversationTopStatus(type: RCIMIWConversationType, targetId: string, channelId: string):
Promise<number>;
```

参数说明

参数	类型	说明
type	RCIMIWConversationType [2]	会话类型
targetId	string	会话 ID
channelId	string	频道 ID,暂不支持该参数。传 null 即可。

```
engine.loadConversationTopStatus(
type,
targetId,
channelId
)
.then((code: number) => {});
```

返回值

返回值	描述	
Promise <number></number>	当次接口操作状态码,并不代表最终操作结果,状态码详细信息	

回调方法

 $\bullet \ set On Conversation Top Status Loaded Listener$

```
setOnConversationTopStatusLoadedListener(listener?: (code: number, type: RCIMIWConversationType,
targetId: string, channelId: string, top: boolean) => void): void;
```

参数说明

参数	类型	说明
code	number	接口回调的状态码,0 代表成功,非 0 代表出现异常
type	RCIMIWConversationType [2]	调用接口时传入的会话类型
targetId	string	调用接口时传入的会话 ID
channelId	string	调用接口时传入的频道 ID
top	boolean	置顶状态

代码示例

```
engine.setOnConversationTopStatusLoadedListener(
  (
    code: number,
    type: RCIMIWConversationType,
    targetId: string,
    channelId: string,
    top: boolean
  ) => {}
  );
```

获取置顶会话列表

获取置顶会话列表

方法

```
loadTopConversations(conversationTypes: Array<RCIMIWConversationType>, channelId: string):
Promise<number>;
```

参数	类型	说明
conversationType	RCIMIWConversationType 🗹	会话类型

参数	类型	说明
channelId	string	频道 ID,暂不支持该参数。传 null 即可。

```
engine.loadTopConversations(
conversationTypes,
channelId
)
.then((code: number) => {});
```

返回值

返回值	描述
Promise <number></number>	当次接口操作状态码,并不代表最终操作结果,状态码详细信息

回调方法

• setOnTopConversationsLoadedListener

```
setOnTopConversationsLoadedListener(listener?: (code: number, conversationTypes:
Array<RCIMIWConversationType>, channelId: string, conversations: Array<RCIMIWConversation>) => void):
void;
```

参数说明

参数	类型	说明
code	number	接口回调的状态码,0 代表成功,非 0 代表出现异常
conversationTypes	Array <rcimiwconversationtype □=""></rcimiwconversationtype>	调用接口时传入的会话类型列表
channelId	string	调用接口时传入的频道 ID
conversations	Array <rcimiwconversation □*=""></rcimiwconversation>	置顶的会话列表

代码示例

```
engine.setOnTopConversationsLoadedListener(
  (
    code: number,
    conversationTypes: Array<RCIMIWConversationType>,
    channelId: string,
    conversations: Array<RCIMIWConversation>
    ) => {}
    );
```

置顶状态同步

SDK 提供了会话状态(置顶或免打扰)同步机制,通过设置会话状态同步监听器,当在其它端修改会话状态时,可在本端实时监听到会话状态的改变。

```
setOnConversationTopStatusSyncedListener(listener?: (type: RCIMIWConversationType, targetId: string,
channelId: string, top: boolean) => void): void;
```

参数说明

参数	类型	说明
conversationType	RCIMIWConversationType 🖸	会话类型
targetId	string	会话ID
channelId	string	频道 ID
top	boolean	是否置顶

```
engine.setOnConversationTopStatusSyncedListener(
   (
   type: RCIMIWConversationType,
   targetId: string,
   channelId: string,
   top: boolean
   ) => {}
   );
```

输入状态

发送输入状态消息

更新时间:2024-08-30

- 1. 用户正在输入的时候,向对方发送正在输入的状态。
- 2. 只支持单聊会话类型。

方法

```
sendTypingStatus(type: RCIMIWConversationType, targetId: string, channelId: string, currentType:
string): Promise<number>;
```

参数说明

参数	类型	说明
type	RCIMIWConversationType 🖸	会话类型
targetId	string	会话 ID
channelId	string	频道 ID,暂不支持该参数。传 null 即可。
currentType	string	当前的状态

返回值

返回值	描述	
Promise <number></number>	当次接口操作状态码,并不代表最终操作结果,状态码详细信息	

代码示例

```
engine.sendTypingStatus(
type,
targetId,
channelId,
currentType
)
.then((code: number) => {});
```

设置输入状态监听器

触发时机: 当前会话正在输入的用户有变化时

方法

setOnTypingStatusChangedListener(listener?: (type: RCIMIWConversationType, targetId: string, channelId: string, userTypingStatus: Array<RCIMIWTypingStatus>) => void): void;

参数说明

参数	类型	说明
type	RCIMIWConversationType 🖸	会话类型
targetId	string	会话ID
channelId	string	频道 ID
userTypingStatus	Array <rcimiwtypingstatus [2]=""></rcimiwtypingstatus>	输入状态列表

RCIMIWTypingStatus介绍

属性名称	类型	说明
userId	string	用户ID
contentType	string	正在输入的消息的类型名。如文本消息,应该传类型名"RC:TxtMsg"
sentTime	number	发送时间

```
engine.setOnTypingStatusChangedListener(
    (
    type: RCIMIWConversationType,
    targetId: string,
    channelId: string,
    userTypingStatus: Array<RCIMIWTypingStatus>
) => {}
);
```

免打扰功能概述

更新时间:2024-08-30

「免打扰功能」用于控制用户在客户端设备离线时,是否可针对离线消息接收推送通知。

- 客户端为离线状态:会话中有新离线消息时,用户默认通过推送通道收到消息且默认弹出通知。设置免打扰后,融云服务端不会为相关消息触发推送。
- 客户端在后台运行:会话中有新消息时,用户直接收到消息。如果使用 IMLib, 您需要自行判断 App 是否在后台运行,并根据业务需求自行实现本地通知弹窗。

前提条件

请在使用「免打扰功能」前检查是否已集成第三方推送,是否已为用户启用了推送服务。

免打扰设置维度

客户端 SDK 支持对单聊、群聊、系统会话业务进行以下多个维度的免打扰设置:

- App 的免打扰设置
- 按指定会话类型设置免打扰级别
- 按会话设置免打扰级别
- 全局免打扰

App 的免打扰设置

以 App Key 为单位,设置整个应用所有用户的默认免打扰级别。默认未设置,等同于全部消息都接收通知。该级别的配置暂未在控制台开放,如有需要,请提交工单。

- 全部消息均通知: 当前 App 下的用户可针对任何消息接收推送通知。
- 未设置:默认全部消息都通知。
- 仅@消息通知: 当前 App 下,仅针对提及(@) 指定用户和群组全体成员的消息向离线用户发送推送通知。
- 仅 @ 指定用户通知:当前 App 下,用户仅针对提及(@)当前用户的消息接收推送通知。例如:仅张三会接收且仅接收"@张三 Hello"的消息的通知。
- 仅 @ 群全员通知: 当前 App 下,用户仅针对提及(@) 群组全体成员的消息接收推送通知。
- 都不接收通知: 当前 App 下,用户不针对任何消息接收推送通知,即任何离线消息都不会触发推送通知。
- 除 @ 消息外群聊消息不发推送: 当前 App 下,用户针对单聊消息、提及(@) 指定用户的消息、和提及(@) 群组全体成员的消息接收推送通知。

融云服务端判断是否需要推送时,App 级别的免打扰配置的优先级最低。如果存在以下任何一种用户级别的免打扰配置,以用户级别配置为准:

• 按指定会话类型设置免打扰级别

- 按会话设置免打扰级别
- 全局免打扰

按会话类型设置免打扰级别

① 提示

该功能属于用户级别设置。

客户端 SDK 免打扰级别配置,定义在 RCIMIWPushNotificationLevel 2 枚举类中,允许用户为会话类型(单聊、群聊、超级群、系统会话)配置触发推送通知的消息类别,或完全关闭通知。提供以下六个级别:

枚举值	数值	说明
ALL_MESSAGE	_ 1	与融云服务端断开连接后,当前用户可针对指定类型会话中的所有消息接收通知。
NONE	0	未设置。未设置时均为此初始状态。
MENTION	1	与融云服务端断开连接后,当前用户仅针对指定类型的会话中提及(@)当前用户和全体群成员的消息接收通知。
MENTION_USERS	2	与融云服务端断开连接后,当前用户仅针对指定类型的会话中提及(@)当前用户的消息接收通知。例如:张三只会接收"@张三 Hello"的消息的通知。
MENTION_ALL	4	与融云服务端断开连接后,当前用户仅针对指定类型的会话中提及(@)全部群成员的消息接收通知。
BLOCKED	5	当前用户针对指定类型的会话中的任何消息都不接收推送通知。

具体设置方法详见按会话类型设置免打扰。

融云服务端判断是否需要为用户发送推送通知时,如果同时存在以下任何一种用户级别的免打扰配置,以下列配置为准:

- 按会话设置免打扰级别
- 全局免打扰

按会话设置免打扰级别

① 提示

该功能属于用户级别设置。

客户端 SDK 提供 RCIMIWPushNotificationLevel 🖸 ,允许用户为会话配置触发通知的消息类别,或完全关闭通知。提供以下六个级别:

枚举值	数值	说明
ALL_MESSAGE	0	与融云服务端断开连接后,当前用户可针对指定类型会话中的所有消息接收通知。
NONE	1	未设置。未设置时均为此初始状态。
MENTION	2	与融云服务端断开连接后,当前用户仅针对指定会话中提及(@)当前用户和全体群成员的消息接收通知。

枚举值	数值	说明
MENTION_USERS	3	与融云服务端断开连接后,当前用户仅针对接收指定会话中提及(@)当前用户的消息接收通知。例如:张三只会接收"@张三 Hello"的消息的通知。
MENTION_ALL	4	与融云服务端断开连接后,当前用户仅针对指定会话中提及(@)全部群成员的消息接收通知。
BLOCKED	5	当前用户针对指定会话中的任何消息都不接收推送通知。

具体设置方法详见按会话设置免打扰。

融云服务端判断是否需要为用户发送推送通知时,如果该用户已配置全局免打扰,则已全局免打扰的配置细节为准。

全局免打扰

客户端 SDK 提供 RCIMIWPushNotificationQuietHoursLevel 🖸 ,允许用户配置何时接收通知以及触发通知的消息类别。提供了以下三个级别:

枚举值	数值	说明
NONE	0	未设置。如未设置, SDK 会依次查询消息所属群的用户级别免打扰设置及其他非用户级别设置,再判断是否需要推送通知。
MENTION_MESSAGE	1	与融云服务端断开连接后,当前用户仅在指定时段内针对指定会话中提及(@)当前用户 和全体群成员的消息接收通知。
BLOCKED	2	当前用户在指定时段内针对任何消息都不接收推送通知。

具体设置方法详见全局免打扰。

免打扰设置的优先级

针对单聊、群聊、系统会话、融云服务端会遵照以下顺序搜索免打扰配置。优先级从左至右依次降低,以优先级最高的配置为 准判断是否需要触发推送:

全局免打扰设置(用户级) > 指定会话类型的免打扰设置(用户级) > 指定会话的免打扰设置(用户级) > App 级的免打扰设置 设置

API 接口列表

下表描述了适用于单聊、群聊、系统会话的免打扰配置 API 接口。

免打扰配置维度	客户端 API	服务端 API
设置指定时段内,应用全局的免打扰级别。	详见全局免打扰。	详见 设置用户免打扰时段
设置指定类型会话的免打扰级别	详见按会话类型设置免打扰。	详见设置会话类型免打扰。
设置指定会话的免打扰级别	详见按会话设置免打扰。	详见设置会话免打扰。
设置 App 级免打扰级别	客户端 SDK 不提供 API。	服务端不提供该 API。

按会话设置免打扰

设置会话的消息免打扰状态

更新时间:2024-08-30

方法

即时通讯业务用户为指定会话或超级群设置免打扰级别,支持单聊、群聊、超级群会话。

changeConversationNotificationLevel(type: RCIMIWConversationType, targetId: string, channelId: string,
level: RCIMIWPushNotificationLevel): Promise<number>;

参数说明

参数	类型	说明
conversationType	RCIMIWConversationType [2]	会话类型。请注意以下限制: • 超级群会话类型:如在 2022.09.01 之前开通超级群业务,默认不支持为单个超级群会话所有消息设置免打扰级别("所有消息"指所有频道中的消息和不属于任何频道的消息)。该接口仅设置指定超级群会话(targetId)中不属于任何频道的消息的免打扰状态级别。如需修改请提交工单。 • 聊天室会话类型:不支持,因为聊天室消息默认不支持消息推送提醒。
targetId	string	会话 ID/超级群ID
channelId	string	超级群的会话频道 ID。 • 如果传入频道 ID,则针对该指定频道设置消息免打扰级别。如果不指定频道 ID,则对所有超级群消息生效。 • 注意: 2022.09.01 之前开通超级群业务的客户,如果不指定频道 ID,则默认传 "" 空字符串,即仅针对指定超级群会话 (targetId)中不属于任何频道的消息设置免打扰状态级别。如 需修改请提交工单。
level	RCIMIWPushNotificationLevel ば	免打扰级别,参考免打扰概述

返回值

返回值	描述	
Promise <number></number>	当次接口操作状态码,并不代表最终操作结果,状态码详细信息	

```
engine.changeConversationNotificationLevel(
type,
targetId,
channelId,
level
)
.then((code: number) => {});
```

回调方法

 $\bullet \ set On Conversation Notification Level Change d Listener$

```
setOnConversationNotificationLevelChangedListener(listener?: (code: number, type:
RCIMIWConversationType, targetId: string, channelId: string, level: RCIMIWPushNotificationLevel) =>
void): void;
```

参数说明

参数	类型	说明
code	number	接口回调的状态码,0 代表成功,非 0 代表出现异常
type	RCIMIWConversationType 다	调用接口时传入的会话类型
targetId	string	调用接口时传入的会话ID
channelId	string	调用接口时传入的频道 ID
level	RCIMIWPushNotificationLevel [2]	调用接口时传入的免打扰级别,参考免打扰概述

代码示例

```
engine.setOnConversationNotificationLevelChangedListener(
  (
    code: number,
    type: RCIMIWConversationType,
    targetId: string,
    channelId: string,
    level: RCIMIWPushNotificationLevel
    ) => {}
    );
```

获取会话的免打扰状态

查询当前用户为指定会话设置的免打扰级别

方法

```
loadConversationNotificationLevel(type: RCIMIWConversationType, targetId: string, channelId: string):
Promise<number>;
```

参数说明

参数	类型	说明
conversationType	RCIMIWConversationType	会话类型。请注意以下限制: 超级群会话类型:如在 2022.09.01 之前开通超级群业务,默认不支持为单个超级群会话所有消息设置免打扰级别("所有消息"指所有频道中的消息和不属于任何频道的消息)。该接口仅设置指定超级群会话(targetId)中不属于任何频道的消息的免打扰状态级别。如需修改请提交工单。 聊天室会话类型:不支持,因为聊天室消息默认不支持消息推送提醒。
targetId	string	会话 ID/超级群ID
channelId	string	超级群的会话频道 ID。 • 如果传入频道 ID,则针对该指定频道设置消息免打扰级别。如果不指定频道 ID,则对所有超级群消息生效。 • 注意: 2022.09.01 之前开通超级群业务的客户,如果不指定频道 ID,则默认传 "" 空字符串,即仅针对指定超级群会话(targetId)中不属于任何频道的消息设置免打扰状态级别。如需修改请提交工单。

返回值

返回值	描述
Promise <number></number>	当次接口操作状态码,并不代表最终操作结果,状态码详细信息

代码示例

```
engine.loadConversationNotificationLevel(
type,
useTargetId,
useChannelId
)
.then((code: number) => {});
```

回调方法

• onConversationNotificationLevelLoaded

setOnConversationNotificationLevelLoadedListener(listener?: (code: number, type: RCIMIWConversationType,
targetId: string, channelId: string, level: RCIMIWPushNotificationLevel) => void): void;

参数说明

参数	类型	说明
code	number	接口回调的状态码,0 代表成功,非 0 代表出现异常
type	RCIMIWConversationType ☐	调用接口时传入的会话类型
targetId	string	调用接口时传入的会话ID

参数	类型	说明
channelId	string	调用接口时传入的频道 ID
level	RCIMIWPushNotificationLevel [2]	调用接口时传入的免打扰级别,参考免打扰概述

代码示例

```
main.engine?.setOnConversationNotificationLevelLoadedListener(
   (
    code: number,
    type: RCIMIWConversationType,
    targetId: string,
    channelId: string,
    level: RCIMIWPushNotificationLevel
   ) => {}
   );
```

获取免打扰状态列表

获取所有设置了消息免打扰的会话列表。

方法

```
loadBlockedConversations(conversationTypes: Array<RCIMIWConversationType>, channelId: string):
Promise<number>;
```

参数说明

参数	类型	说明
conversationTypes	Array <rcimiwconversationtype></rcimiwconversationtype>	会话类型数组,可设置多个会话类型(不支持聊天室)。
channelId	string	频道 ID, 暂不支持该参数。传 null 即可。

返回值

返回值	描述
Promise <number></number>	当次接口操作状态码,并不代表最终操作结果,状态码详细信息

代码示例

```
engine.loadBlockedConversations(
types,
channelId
)
.then((code: number) => {});
```

回调方法

 $\bullet \ set On Blocked Conversations Loaded Listener$

setOnBlockedConversationsLoadedListener(listener?: (code: number, types: Array<RCIMIWConversationType>,
channelId: string, conversations: Array<RCIMIWConversation>) => void): void;

参数说明

参数	类型	说明
code	number	接口回调的状态码,0 代表成功,非 0 代表出现异常
types	Array <rcimiwconversationtype [2]=""></rcimiwconversationtype>	会话类型
channelId	string	调用接口时传入的频道 ID
conversations	Array <rcimiwconversation [2]=""></rcimiwconversation>	免打扰的会话列表

```
engine.setOnBlockedConversationsLoadedListener(
  (
    code: number,
    types: Array<RCIMIWConversationType>,
    channelId: string,
    conversations: Array<RCIMIWConversation>
    ) => {}
    );
```

按会话类型设置免打扰

设置会话的消息免打扰状态

更新时间:2024-08-30

即时通讯业务用户为指定会话类型或超级群设置免打扰级别

方法

```
changeConversationTypeNotificationLevel(type: RCIMIWConversationType, level:
RCIMIWPushNotificationLevel): Promise<number>;
```

参数说明

参数	类型	说明
conversationType	RCIMIWConversationType 다	会话类型。不支持聊天室类型,因为聊天室默认就是不接受消息提醒 的。
level	RCIMIWPushNotificationLevel ば	免打扰级别,参考免打扰概述

返回值

返回值	描述	
Promise <number></number>	当次接口操作状态码,并不代表最终操作结果,状态码详细信息	

代码示例

```
let promise = main.engine?.changeConversationTypeNotificationLevel(
type,
level
)
.then((code: number) => {});
```

回调方法

 $\bullet \ set On Conversation Type Notification Level Changed Listener$

```
setOnConversationTypeNotificationLevelChangedListener(listener?: (code: number, type:
RCIMIWConversationType, level: RCIMIWPushNotificationLevel) => void): void;
```

参数说明

参数	类型	说明
code	number	接口回调的状态码,0 代表成功,非 0 代表出现异常

参数	类型	说明
type	RCIMIWConversationType [2]	调用接口时传入的会话类型
level	RCIMIWPushNotificationLevel 🗗	调用接口时传入的免打扰级别,参考免打扰概述

```
engine.setOnConversationTypeNotificationLevelChangedListener(
  (
    code: number,
    type: RCIMIWConversationType,
    level: RCIMIWPushNotificationLevel
    ) => {}
    );
```

多端同步阅读状态

同步消息未读状态

更新时间:2024-08-30

多端登录时,通知其它终端同步某个会话的消息未读状态。

方法

```
syncConversationReadStatus(type: RCIMIWConversationType, targetId: string, channelId: string, timestamp:
number): Promise<number>;
```

参数说明

参数	类型	说明
type	RCIMIWConversationType [2]	会话类型
targetId	string	会话 ID
channelId	string	频道 ID,暂不支持该参数。传 null 即可。
timestamp	number	该会话中已读的最后一条消息的发送时间戳

代码示例

```
engine.syncConversationReadStatus(
type,
targetId,
channelId,
timestamp
)
.then((code: number) => {});
```

返回值

返回值	描述	
Promise <number></number>	当次接口操作状态码,并不代表最终操作结果,状态码详细信息	

```
engine.syncConversationReadStatus(
type,
useTargetId,
useChannelId,
times
)
.then((code: number) => {});
```

回调方法

 $\bullet \ set On Conversation Read Status Synced Listener \\$

```
setOnConversationReadStatusSyncedListener(listener?: (code: number, type: RCIMIWConversationType,
targetId: string, channelId: string, timestamp: number) => void): void;
```

参数说明

参数	类型	说明
code	number	接口回调的状态码,0 代表成功,非 0 代表出现异常
type	RCIMIWConversationType [2]	调用接口时传入的会话类型
targetId	string	调用接口时传入的会话ID
channelId	string	调用接口时传入的频道 ID
timestamp	number	该会话中已读的最后一条消息的发送时间戳

代码示例

```
main.engine?.setOnConversationReadStatusSyncedListener(
  (
    code: number,
    type: RCIMIWConversationType,
    targetId: string,
    channelId: string,
    timestamp: number
) => {}
);
```

监听同步消息未读状态

当用户调用syncConversationReadStatus同步消息未读状态时,远端用户会收到该回调

方法

```
setOnConversationReadStatusSyncMessageReceivedListener(listener?: (type: RCIMIWConversationType,
targetId: string, timestamp: number) => void): void;
```

参数说明

参数	类型	说明
type	RCIMIWConversationType [2]	会话类型
targetId	string	会话ID

```
engine.setOnConversationReadStatusSyncMessageReceivedListener(
  (
   type: RCIMIWConversationType,
   targetId: string,
   timestamp: number
) => {}
);
```

群组业务概述

更新时间:2024-08-30

群聊是即时通讯类应用中常见的多人通讯方式,一般包含两个及以上的用户。融云的群组业务支持丰富的群组成员管理、禁言管理等特性,支持离线消息推送和历史消息记录漫游,可用于兴趣群、办公群、客服服务沟通等。

群组业务要点如下:

- 融云只负责将消息传达给群组中的所有用户,不维护群组成员的资料(头像、名称、群成员名片等),需要由开发者应用服务器维护。
- 创建/解散/加入/退出群组等群组管理操作,必须由 App 服务器请求融云服务端 API 实现。融云客户端 SDK 不提供相应方法。详见下方群组管理功能。
- App Key 下可创建的群组数量没有限制,单个群组默认成员上限为 3000 人。可提交工单 2 修改群成员人数上限。
- 单个用户可加入的群组数量无限制。
- 从控制台 IM 服务管理 它页面为 App Key 开启单群聊消息云端存储服务后,可使用融云提供的消息存储服务,实现消息历史记录漫游。IM 旗舰版或IM 尊享版可开通该服务。具体功能与费用以融云官方价格说明 它页面及计费说明 它文档为准。

服务配置

客户端 SDK 默认支持群组业务,不需要申请开通。

群组业务的部分基础功能与增值服务可以在控制台的免费基础功能 🖸 和 IM 服务管理 🗗 页面进行开通和配置。

群组管理功能

融云不会托管用户,也不管理群组的业务逻辑,因此群的业务逻辑全部需要在 App 服务器进行实现。

提示

群主、群管理员、群公告、邀请入群、群号搜索等均为群组业务逻辑,需在 App 侧自行实现。

对于客户端开发人员来说,创建群组、解散等基础管理操作只需要与 App 自身的业务服务端交互即可,由 App 服务端负责调用相应的融云服务端 API(Server API)接口完成相关操作。

下表列出了融云服务端提供的群组基础管理接口。注意,客户端不提供群组管理的 API。

功能分类	功能描述	融云服 务端 API
创建、解 散群组	提供创建者用户 ID、群组 ID、和群名称,向融云服务端申请建群。如解散群组,则群成员关系不复存在。	创建群 组 C 解散 群组 C

功能分类	功能描述	融云服 务端 API
加入、退 出群组	加入群组后,默认可查看入群以后产生的新消息。退出群组后,不再接收该群的新消息。	加入群组 记录出 超组 记
修改融云 服务端的 群组信息	修改在融云推送服务中使用的群组信息。	刷新群 组信息 ^岱
查询群组 成员	查询指定群组所有成员的用户 ID 信息。	查询群组成员
查询用户 所在群组	根据用户 ID 查询该用户加入的所有群组,返回群组 ID 及群组名称。融云不存储群组资料信息,群组资料及群成员信息需要开发者在应用服务器自行维护,如应用服务端维护的用户群组关系有缺失时,可通过此接口来核对校验。	查询用 户所在 群组 🖸
同步用户 所在群组	向融云服务端同步指定用户当前所加入的所有群组,防止应用中的用户群组信息与融云服务端的用户所属群信息不一致。如果在集成融云服务前 App Server 上已有群组及成员数据,第一次连接融云服务器时,可使用此接口向融云同步已有的用户与群组对应关系。	同步用 户所在 群组 🖸
群组单人 禁言	在指定的单个群组中或全部群组中,禁言一个或多个用户。被禁言用户可以接收查看群组中其他 用户消息,但不能通过客户端 SDK 发送消息。	单人禁言 🖸
群组全体 禁言	将群组全体成员禁言。被禁言群组的所有成员均不能发送消息,需要某些用户可以发言时,可将 此用户加入到群禁言用户白名单中。	全体禁言 🖸
群组禁言 用户白名 单	群组被整体禁言后,禁言白名单中用户可以发送群消息。	全体成 员禁言 白名单

群聊消息功能

群聊消息功能与单聊业务类似,共用部分 API 及配置。

功能	描述	客户 端 API	融云服务 端 API
发送消息	可发送普通消息与媒体消息,例如文本、图片、GIF 等,或自定义消息。支持在发送 消息时添加 @ 信息。	发送 消息	发送群聊 消息 🖸
发送群聊 定向消息	可发送普通消息与媒体消息给群组中的指定的一个或多个成员,其他成员不会收到该消息。	发送 群定 向消 息	发送群聊 定向消息 ^[2]
接收消息	监听并实时接收消息,或在客户端上线时接收离线消息。	接收 消息	不适用
群聊消息 已读回执	发送群消息后如需要查看消息的阅读状态,需要先发送回执请求,在通过接受者的响 应获取已读数据。	群聊 消息 回执	不适用
离线消息	支持离线消息存储,存储时间可设置(1 \sim 7 天),默认存储 7 天内的所有群消息,支持调整存储时长与存储的群消息数量。	不提 供该 API	不提供该 API
离线消息 推送	离线状态下,群组中有新消息时,支持 Push 通知。	推送 开发 指南	不提供该 API
撤回消息	消息发送成功后可撤回该条消息。	撤回消息	撤回消息
本地搜索 消息	消息存储在本地(移动端),支持按关键字或用户搜索本地指定会话的消息内容。	搜索 消息	不提供该 API

功能	描述	客户 端 API	融云服务 端 API
获取历史 消息	从本地数据库或远端获取历史消息。注意,从远端获取历史消息需要开通单群聊消息 云存储服务,默认存储时长为6个月。	获取 历史 消息	不提供该 API
获取历史 消息日志	融云服务端可以保存 APP 内所有会话的历史消息记录,历史消息记录以日志文件方式提供,并已经过压缩。您可以使用服务端 API 获取、删除指定 App 的历史消息日志	不提 供该 API	获取历史 消息日志 ぱ
本地插入 消息	在本地数据库中插入消息。本地插入的消息不会实际发送给服务器和对方。	插入 消息	不适用
删除消息	支持按会话删除本地和存储在服务器的指定消息或会话中全部历史消息。	删除消息	消息清除 ぱ
单群聊消 息扩展	为原始消息增加状态标识(扩展数据为 KV 键值对),提供添加、删除、查询扩展信息的接口。	消息 扩展	单/群聊 消息扩展 『
自定义消 息类型	如果内置消息类型满足不了您的需求,可以自定义消息类型。支持自定义普通消息类型与自定义媒体消息类型。	自定 义消 息类 型	不适用

默认新入群的成员的用户仅可接收加入群组后产生的消息。如果需要查看入群之前的历史消息,请为 App Key 开启以下两项服务(请注意区分开发/生产环境):

从控制台 IM 服务管理 I 页面开启单群聊消息云端存储服务。开启该服务后,可使用融云提供的消息存储服务,实现消息历史记录漫游。IM 旗舰版或IM 尊享版可开通该服务。具体功能与费用以融云官方价格说明 I 页面及计费说明 I 文档为准。

• 从控制台免费基础功能 辽页面开启新用户获取加入群组前历史消息。

群聊会话功能

群聊会话功能与单聊业务类似,共用部分 API 及配置。

功能	描述	客户端 API	融云服务端 API
获取会话	SDK 会根据收发的消息在本地数据库中生成对应会话。您可以从本地数据库获取 SDK 生成的会话列表。	获取会话	不提供该 API
处理会话未 读消息数	获取或清除会话中的未读消息数,可用于 UI 展示。	会话未读数	不提供该 API
删除会话	从 SDK 生成的会话列表中删除一个会话或多个会话	删除会话	不提供该 API
会话草稿	保存一条草稿内容至指定会话。	会话草稿	不提供该 API
输入状态	可设置指定的群聊会话,收到新的消息后是否进行提醒,默认进行新消息提醒。	输入状态	不提供该 API
会话置顶	在会话列表中将指定会话置顶。	会话置顶	会话置顶口
会话免打扰	控制用户在客户端设备离线时,是否可针对离线消息接收推送通知。支持按照会话或按会话类型设置免打扰。	免打扰功能 概述	免打扰功能 概述 🖸
多端同步阅 读状态	在同一用户账户的多个设备间主动同步会话的阅读状态。	多端同步阅 读状态	不适用

与聊天室和超级群的区别

您可以通过以下文档了解业务类型之间的区别及所有功能:

- 即时通讯开发指导·业务类型介绍
- IM 尊享版、IM 旗舰版功能对照表 🖸

发送群定向消息

更新时间:2024-08-30

SDK 支持往群聊会话中发送定向消息。定向消息只会发送给指定用户,群聊会话中的其它用户不会收到这条消息。

当前仅支持发送普通消息,不支持发送媒体消息。

开通服务

使用发送群组定向消息功能无需开通服务。注意,如需将群组定向消息存入服务端历史消息记录,需要开通以下服务:

- 单群聊历史消息云存储服务,可前往控制台 IM 服务管理 C 页面为当前使用的 App Key 开启服务。IM 旗舰版或IM 尊享版可开通该服务。具体功能与费用以融云官方价格说明 C 页面及计费说明 C 文档为准。
- 群定向消息云存储服务,需要提交工单口申请开通。

默认情况下,客户端发送与接收的群定向消息默认都不会存入历史消息服务,因此客户端调用获取历史消息的 API 时,从融 云服务端返回的结果中不会包含当前用户发送、接收的群组定向消息。

发送群组定向普通消息

在群组中发送普通消息给指定的单个或多个用户。

方法

sendGroupMessageToDesignatedUsers(message: RCIMIWMessage, userIds: Array<string>): Promise<number>;

参数说明

参数	类型	说明
message	RCIMIWMessage	发送的消息对象
userIds	List <string></string>	指定的群成员列表

代码示例

```
engine.sendGroupMessageToDesignatedUsers(
message,
userIds
)
.then((code: number) => {});
```

回调方法

 $\bullet \ set On Group Message To Designated Users Attached Listener$

消息存入数据库的监听

```
setOnGroupMessageToDesignatedUsersAttachedListener(listener?: (message: RCIMIWMessage) => void): void;
```

参数说明

参数名	参数类型	描述	
message	RCIMIWMessage [2]	已存入数据库的 message 对象	

代码示例

```
engine.setOnGroupMessageToDesignatedUsersAttachedListener(
   (
   message: RCIMIWMessage
) => {}
);
```

 $\bullet \ set On Group Message To Designated Users Sent Listener$

消息发送收到结果的回调

```
setOnGroupMessageToDesignatedUsersSentListener(listener?: (code: number, message: RCIMIWMessage) =>
void): void;
```

参数说明

参数名	参数类型	描述
message	RCIMIWMessage 🗗	已存入数据库的 message 对象

```
engine.setOnGroupMessageToDesignatedUsersSentListener(
  (
  message: RCIMIWMessage
) => {}
);
```

聊天室概述

更新时间:2024-08-30


聊天室(Chatroom) ¹提供了一种不设用户上限,支持高并发消息处理的业务形态,可用于直播、社区、游戏、广场交友、 兴趣讨论等场景。聊天室业务要点如下:

- App Key 下可创建的聊天室数量没有限制,单个聊天室成员数量没有限制。
- 聊天室具有自动销毁机制,默认情况下所有聊天室会在不活跃(连续时间段内无成员进出且无新消息)达到1小时后踢出所有成员并自动销毁,可延长该时间,也可配置为定时自动销毁。详见服务端文档聊天室销毁机制。
- 聊天室具有离线成员自动退出机制。满足默认预设条件时,融云服务端会踢出聊天室成员,详见退出聊天室。
- 聊天室本地消息会在退出聊天室时删除。IM 旗舰版 与 IM 尊享版客户可选择启用聊天室消息云端存储功能,将消息存储在融云服务端。具体功能与费用以融云官方价格说明 ②页面及计费说明 ②文档为准。
- 聊天室不具备离线消息转推送功能,只有在线的聊天室成员可接收聊天室消息。

客户端 UI 框架参考设计

聊天室产品暂不提供聊天室会话专用的 UI 组件。您可以参考以下 UI 框架设计了解聊天室的设计思路。

- 下图聊天室标签中为聊天室消息列表。
- 下图聊天室管理窗口中展示了聊天室支持的部分能力,如禁言、封禁、白名单等。



聊天室的部分基础功能与增值服务可以在控制台的免费基础功能 🖸 和 IM 服务管理 🗹 页面进行开通和配置。

聊天室功能接口

聊天室会话关系由融云负责建立并保持连接。SDK 提供加入、退出等部分聊天室管理接口。更多聊天室管理功能需要配合使用即时通讯服务端 API。下表描述了融云聊天室主要的功能接口。

功能分类	功能描述	客户端 API	融云服务 端 API
创建与销 毁聊天室	手动创建聊天室,或手动销毁聊天室。注意:客户端 SDK 无单独的创建聊天室 API。客户端不提供手动销毁聊天室 API。	不提供该 API	创建房间 四、销毁 房间 四
加入与退 出聊天室	加入已存在的聊天室,请确保聊天室 ID 已存在。加入与退出聊天室仅客户端提供 API。注意:客户端有废弃接口可支持在聊天室不存在时创建聊天室再加入,但已 不推荐使用。	加入聊天 室、退出 聊天室	不提供该 API
查询聊天 室房间与 用户信息	 查询聊天室房间的基础信息,包括聊天室 ID、名称、创建时间。 查询聊天室成员信息,支持获取聊天室成员用户 ID、加入时间,最多返回 500 个成员信息,支持按加入时间排序。 	不提供该 API	查询房间信息 🖸
聊天室保 活	添加一个或多个聊天室到聊天室保活列表。在保活列表中的聊天室不会被融云服 务端自动销毁。	不提供该 API	保活房间 [©]
聊天室属 性管理	在指定聊天室中设置自定义属性。比如在语音直播聊天室场景中,利用此功能记录聊天室中各麦位的属性;或在狼人杀等卡牌类游戏场景中记录用户的角色和牌局状态等。 聊天室属性以 Key-Value 的方式进行存储,支持设置、删除与查询属性,支持批量和强制操作。	聊天室属 性	属性管理 (KV) ぴ
封禁/解封 聊天室用 户	封禁一个或多个聊天室成员。被封禁成员将被踢出指定聊天室,并在封禁时间内 不能再进入此聊天室中。	不提供该 API	成员封禁
聊天室用 户白名单	需在 IM 服务管理 ②页面普通服务下开通后使用。IM 旗舰版或IM 尊享版可开通该服务。具体功能与费用以融云官方价格说明 ②页面及计费说明 ②文档为准。用户被加入某个聊天室的白名单后,在该聊天室消息量较大的情况下,该用户发送的消息不会被丢弃;并且用户也不会被融云服务端自动踢出该聊天室。	不提供该 API	聊天室白名单服务
发送聊天 室消息	发送聊天室消息。	发送消息	发送聊天 室消息 🖸
撤回聊天 室消息	撤回聊天室消息。	撤回消息	消息撤回
获取聊天 室历史消 息	获取聊天室历史消息。	获取聊天 室历史消 息	历史消息 日志 🗗

功能分类	功能描述	客户端 API	融云服务 端 API
聊天室低 级别消息	需在 IM 服务管理 它页面普通服务下开通后使用。IM 旗舰版或IM 尊享版可开通该服务。具体功能与费用以融云官方价格说明 它页面及计费说明 它文档为准。如果消息类型在低级别消息列表中,该类型的消息全部视为低级别消息。当服务器负载高时,高级别的消息优先保留,低级别消息则优先丢弃。默认情况下,所有消息均为高级别消息。	不提供该 API	聊天室消息优先级服务 ^[2]
聊天室消 息白名单	需在 IM 服务管理 它页面普通服务下开通后使用。IM 旗舰版或IM 尊享版可开通该服务。具体功能与费用以融云官方价格说明 它页面及计费说明 它文档为准。如果消息类型在聊天室消息白名单中,该类型的消息全部受到保护,在聊天室消息量较大的情况下也不会被丢弃。	不提供该 API	聊天室白名单服务
聊天室成 员禁言	在指定的某个聊天室中,禁言一个或多个成员。聊天室成员被禁言后,可以接收 并查看聊天室中用户聊天信息,但不能通过往该聊天室内发送消息。	不提供该 API	单人禁言 [2]
全体成员 禁言	设置某一聊天室全部成员禁言,或取消指定聊天室全部成员禁言状态。设置全体群成员禁言后,该聊天室的所有成员均不能通过客户端 SDK 往该群组内发送消息。	不提供该 API	全体禁言
全体禁言 白名单	添加一个或多个群成员到聊天室全体成员禁言白名单。聊天室成员被添加到白名单后,即使该聊天室处于全体成员禁言状态,该成员仍可通过客户端 SDK 往该聊天室发送消息。	不提供该 API	全体禁言
全局禁言 聊天室成 员	需在 IM 服务管理 它页面普通服务下开通后使用。IM 旗舰版或IM 尊享版可开通该服务。具体功能与费用以融云官方价格说明 它页面及计费说明 它文档为准。添加一个或多个用户到聊天室全局禁言列表中,列表中的用户在应用下的所有聊天室中都无法发送消息。	不提供该 API	全局禁言 [2]

与群组和超级群的区别

您可以通过以下文档了解业务类型之间的区别及所有功能:

- 即时通讯开发指导 · 业务类型介绍
- IM 尊享版、IM 旗舰版功能对照表 🖸

聊天室服务配置

更新时间:2024-08-30

聊天室业务本身不需要单独申请开通,但部分聊天室服务需要在控制台开通与配置,例如**聊**天室广播消息、聊天室消息云端存储、以及与聊天室相关的回调地址等。

聊天室服务配置主要在免费基础功能和 IM 服务管理页面。


免费基础功能

以下是聊天室业务提供的免费基础功能:

- 单个用户加入多个聊天室:默认一个用户只能加入一个聊天室中,开启后一个用户可以同时加入到多个聊天室中。
- 聊天室状态同步:聊天室状态同步是融云提供的服务端回调服务,需同时提供可正常访问的回调地址。配置成功后,在应用下聊天室发生状态变化时,将实时同步到开发者的应用服务器地址,目前支持的同步状态包括:创建、销毁、成员加入、成员退出聊天室。详见 IM 服务端文档「聊天室管理」下的聊天室状态同步 [3]。
- 加入聊天室获取指定消息设置:默认加入聊天室时可最多获取全部消息类型的最近 50 条消息,开启后可设置指定消息类型 获取。
- 聊天室销毁等待时间:
 - 1. 可以支持配置不活跃聊天室销毁的等待时间,默认等待时间为1小时,即超过1小时不活跃即被销毁,客户可以按需调整这个时间,最长可设置24小时。
 - 2. 聊天室销毁时,会向聊天室成员发送聊天室销毁通知,以方便客户可以在聊天室销毁后,在终端自定义一些操作(依赖 5.1.1 及以后版本)。
 - 3. 聊天室增加 sessionid,在聊天室生存周期内保持不变,聊天室重建后重新生成。用于使用相同聊天室ID,多次开播时,客户端能区分出来。
- 聊天室属性自定义设置:可在指定聊天室中设置自定义属性,用于语音直播聊天室场景的会场属性同步或狼人杀等卡牌类游戏场景中记录用户的角色和牌局状态等,详见「聊天室业务」下的***聊天室属性管理(KV)**文档。如果 App 业务服务端需要融云提供聊天室属性变更数据同步,需要提供可正常访问的回调地址,配置成功后,自动开启融云提供的服务端回调服务,详见 IM 服务端文档「聊天室管理」下的聊天室属性同步 [2]。

修改服务配置

访问控制台免费基础功能心页面,可调整聊天室业务相关的免费基础功能配置。



IM 旗舰版/尊享版功能


下图显示了控制台 IM 服务管理 [7] 页面与聊天室业务相关的普通服务配置。

开发环境下可以免费使用。生产环境下,IM 旗舰版或 IM 尊享版才能使用以下服务。

- 聊天室广播消息:向应用中的所有聊天室发送一条消息,单条消息最大 128k。详见 IM 服务端文档「消息管理」下的发送全体聊天室广播消息 🖒。
- 聊天室全局禁言功能:当不想让某一用户在所有聊天室中发言时,可将此用户添加到聊天室全局禁言中,被禁言用户可接收查看聊天室中用户聊天信息,但不能发送消息。详见 IM 服务端文档「聊天室用户管理」下的全局禁言用户 🔥。
- 聊天室消息优先级服务:在指定聊天室中设置指定类型的消息为低级别消息。当服务器负载高时低级别消息优先被丢弃,这样可以确保重要的消息不被丢弃。详见 IM 服务端文档「聊天室消息优先级服务」下的添加低级别消息 [3]。
- 聊天室白名单服务: 开通后,可以使用以下功能对应的 Server API:
 - 聊天室用户白名单 \Box : 可用于保护指定聊天室中的重要用户,支持按聊天室设置白名单用户。例如,App 业务中指定聊天室中的管理员、主播等重要角色的用户。
 - 聊天室消息白名单 🖸: 可用于保护 App 下所有聊天室中的指定消息类型。例如 App 业务中自定义的红包消息。
- 聊天室保活服务:当聊天室中 1 小时无人说话,同时没有人加入聊天室时,融云服务端会自动把聊天室内所有成员踢出聊天室并销毁聊天室。保活的聊天室不会被自动销毁,可以调用 API 接口销毁聊天室。详见 IM 服务端文档「聊天室管理」下的保活聊天室 17。
- 聊天室消息云端存储:聊天消息保存在云端,用户进入聊天室后,可以查看聊天室中以前的消息,历史消息默认保存2个月。
- 加入聊天室获取指定消息配置:加入聊天室时只返回指定类型的消息,不返回其他类型的消息。

修改服务配置

访问开发后台 IM 服务管理 戊页面,切换到普通服务标签下,可启用以下聊天室服务配置开关。



您还可以在扩展服务标签下对部分服务的具体配置进行调整。

加入聊天室

更新时间:2024-08-30

默认同一用户不能同时加入多个聊天室,加入新的聊天室后,会自动退出之前的聊天室。

如需支持单个用户加入多个聊天室,请在控制台打开该配置,详见聊天室服务配置。

加入聊天室

方法

```
joinChatRoom(targetId: string, messageCount: number, autoCreate: boolean): Promise<number>;
```

参数说明

参数	类型	说明
targetId	string	聊天室 ID
messageCount	number	拉取聊天消息记录数. 11 表示不获取任何历史消息; 2.0 表示使用 sdk 默认的设置(默认为10 条); 3. 获取的消息数量 最大值为 50 条
autoCreate	boolean	是否创建聊天室 $TRUE$ 如果聊天室不存在, sdk 会创建聊天室并加入,如果已存在,则直接加入。 $FALSE$ 聊天室不存在不会自动创建,加入失败

返回值

返回值	描述
Promise <number></number>	当次接口操作状态码,并不代表最终操作结果,状态码详细信息

代码示例

```
engine.joinChatRoom(
targetId,
messageCount,
autoCreate
)
.then((code: number) => {});
```

回调方法

• setOnChatRoomJoinedListener

```
setOnChatRoomJoinedListener(listener?: (targetId: string) => void): void;
```

参数说明

参数	类型	说明
targetId	string	会话ID

代码示例

```
engine.setOnChatRoomJoinedListener(
(
targetId: string
) => {}
);
```

• onChatRoomJoining

正在加入聊天室的回调

```
setOnChatRoomJoiningListener(listener?: (targetId: string) => void): void;
```

参数说明

参数	类型	说明
targetId	string	会话ID

代码示例

```
engine.setOnChatRoomJoiningListener(
  (
  targetId: string
) => {}
);
```

• SDK 提供聊天室重连机制,待链接状态恢复后,如果曾经加入过聊天室,没有退出,则重新加入聊天室。

退出聊天室

更新时间:2024-08-30

退出聊天室支持以下几种情况:

- 被动退出聊天室:聊天室具有离线成员自动踢出机制。该机制被触发时,融云服务端会将用户踢出聊天室。用户如被封禁,也会被踢出聊天室。
- 主动退出聊天室:客户端提供 API,支持由用户主动退出聊天室。

聊天室离线成员自动退出机制

聊天室具有离线成员自动退出机制。用户离线后,如满足以下默认预设条件,融云服务端会自动将该用户踢出聊天室:

- 从用户离线开始 30 秒内,聊天室中产生第 31 条消息时,触发自动踢出。
- 或用户已离线 30 秒后,聊天室有新消息产生时,触发自动踢出。

提示

- 默认预设条件均要求聊天室中必须要有新消息产生,否则无法触发踢出动作。如果聊天室中没有消息产生,则无法将异常用户踢出聊天室。
- 如需修改默认行为对新消息的依赖,请提交工单申请开通聊天室成员异常掉线实时踢出。开通该服务后,服务端会通过 SDK 行为判断用户是否处于异常状态,最迟 5 分钟可以将异常用户踢出聊天室。
- 如需保护特定用户,即不自动踢出指定用户(如某些应用场景下可能希望用户驻留聊天室),可使用 Server API 提供的聊天室用户白名单功能。

主动退出聊天室

客户端用户可主动退出聊天室。

方法

leaveChatRoom(targetId: string): Promise<number>;

参数说明

参数	类型	说明
targetId	string	会话 ID

返回值

返回值	描述
Promise <number></number>	当次接口操作状态码,并不代表最终操作结果,状态码详细信息

代码示例

```
engine.leaveChatRoom(targetId);
.then((code: number) => {});
```

回调方法

• setOnChatRoomLeftListener

```
setOnChatRoomLeftListener(listener?: (targetId: string) => void): void;
```

参数说明

参数	类型	说明
targetId	String	会话 ID

```
engine.setOnChatRoomLeftListener(
(
argetId: string
) => {}
);
```

聊天室状态监听

监听聊天室状态改变

更新时间:2024-08-30

- 当聊天室状态改变时会回调该方法
- 聊天室的状态改变包括聊天室被重置、用户调用IM Server API 手动销毁聊天室、IM Server 自动销毁聊天室

方法

```
setOnChatRoomStatusChangedListener(listener?: (targetId: string, status: RCIMIWChatRoomStatus) => void):
void;
```

参数说明

参数	类型	说明
targetId	string	聊天室 ID
status	RCIMIWChatRoomStatus ぱ	聊天室状态枚举值 RCIMIWChatRoomStatus.RESET 聊天室被重置 RCIMIWChatRoomStatus.DESTROY_MANUAL 用户调用IM Server API 手动销毁 聊天室 RCIMIWChatRoomStatus.DESTROY_AUTO IM Server 自动销毁聊天室

代码示例

```
engine.setOnChatRoomStatusChangedListener(
  (
  targetId: string,
  status: RCIMIWChatRoomStatus
) => {}
);
```

聊天室成员变化监听

• 当有用户加入、离开聊天室时会回调该方法

此功能需要提交工单心开通后才能使用。

方法

```
setOnChatRoomMemberChangedListener(listener?: (targetId: string, actions:
Array<RCIMIWChatRoomMemberAction>) => void): void;
```

参数说明

参数	类型	说明
targetId	string	聊天室 ID
actions	Array <rcimiwchatroommemberaction [2]=""></rcimiwchatroommemberaction>	发生的事件集合 其中userId为操作的用户ID actionType为RCIMIWChatRoomMemberActionType 这类型枚举值 RCIMIWChatRoomMemberActionType.UNKNOWN 未知操作 RCIMIWChatRoomMemberActionType.JOIN 用户已加入 RCIMIWChatRoomMemberActionType.LEAVE 用户已离开

```
engine.setOnChatRoomMemberChangedListener(
  (
  targetId: string,
  actions: Array<RCIMIWChatRoomMemberAction>
  ) => {}
  );
```

获取聊天室历史消息

开通服务

更新时间:2024-08-30

使用 loadChatRoomMessages 要求开通 聊天室消息云端存储 ${}^{\circ}$ 服务。使用前请确认已开通服务。开通后聊天室历史消息保存在云端,默认保存 ${}^{\circ}$ 个月。

获取聊天室消息

- 获取聊天室远端历史记录。
- 退出聊天室,会清除本地聊天室历史消息。

方法

```
loadChatRoomMessages(targetId: string, timestamp: number, order: RCIMIWTimeOrder, count: number):
Promise<number>;
```

参数说明

参数	类型	说明
targetId	string	聊天室 ID
timestamp	number	起始的消息发送时间戳。
order	RCIMIWTimeOrder 🖪	拉取顺序: RCIMIWTimeOrder.BEFORE降序,按照时间戳从大到小; RCIMIWTimeOrder.AFTER升序,按照时间戳从小到大
count	number	要获取的消息数量,0 < count <= 50

返回值

返回	值	描述
Promise<	number>	当次接口操作状态码,并不代表最终操作结果,状态码详细信息

代码示例

```
engine.loadChatRoomMessages(
useTargetId,
time,
order,
count
)
.then((code: number) => {});
```

回调方法

$\bullet \ set On Chat Room Messages Loaded Listener$

```
setOnChatRoomMessagesLoadedListener(listener?: (code: number, targetId: string, messages:
Array<RCIMIWMessage>, syncTime: number) => void): void;
```

参数说明

参数	类型	说明
code	number	接口回调的状态码,0 代表成功,非 0 代表出现异常
targetId	string	会话ID
messages	Array <rcimiwmessage 2=""></rcimiwmessage>	加载到的消息
syncTime	string	下次拉取的时间戳

```
engine.setOnChatRoomMessagesLoadedListener(
  (
    code: number,
    targetId: string,
    messages: Array<RCIMIWMessage>,
    syncTime: number
) => {}
);
```

聊天室属性管理(KV)

更新时间:2024-08-30

聊天室属性(KV)管理接口用于在指定聊天室中设置自定义属性。

在语音直播聊天室场景中,可利用此功能记录聊天室中各麦位的属性;或在狼人杀等卡牌类游戏场景中记录用户的角色和牌局 状态等。

功能局限

提示

- 聊天室销毁后,聊天室中的自定义属性同时销毁。
- 每个聊天室中,最多允许设置 100 个属性信息,以 Key-Value 的方式进行存储。
- 客户端 SDK 未针对聊天室属性 KV 的操作频率进行限制。建议每个聊天室,每秒钟操作 Key-Value 频率保持在 100 次及以下(一秒内单次操作 100 个 KV 等同于操作 100 次)。

开通服务

使用聊天室属性(KV)接口要求开通聊天室属性自定义设置服务。您可以前往控制台的免费基础功能心页面开启服务。

如果配置了服务端回调 URL,融云服务端会将应用下的聊天室属性变化(设置,删除,全部删除等操作)同步到指定的回调地址。详见服务端文档聊天室属性同步(KV)。

添加聊天室 KV

方法

addChatRoomEntry(targetId: string, key: string, value: string, deleteWhenLeft: boolean, overwrite: boolean): Promise<number>;

参数说明

参数	类型	说明
targetId	string	聊天室 ID
key	string	聊天室属性名称,Key 支持大小写英文字母、数字、部分特殊符号 + = 的组合方式,最大长度 128 个字符
value	string	聊天室属性对应的值,最大长度 4096 个字符
deleteWhenLeft	boolean	用户掉线或退出时,是否自动删除该 Key、Value 值
overwrite	boolean	如果当前 key 存在,是否进行覆盖

返回值

返回值	描述	
Promise <number></number>	当次接口操作状态码,并不代表最终操作结果,状态码详细信息	

代码示例

```
engine.addChatRoomEntry(
targetId,
key,
value,
deleteWhenLeft,
overwrite
)
.then((code: number) => {});
```

回调方法

• setOnChatRoomEntryAddedListener

```
setOnChatRoomEntryAddedListener(listener?: (code: number, targetId: string, key: string) => void): void;
```

参数说明

参数	类型	说明
code	number	接口回调的状态码,0 代表成功,非 0 代表出现异常
targetId	string	聊天室 ID
key	string	聊天室属性名称

代码示例

```
engine. (
    (
    code,
    targetId,
    key
    ) => {}
    );
```

添加多个聊天室 KV

方法

```
addChatRoomEntries(targetId: string, entries: Map<string, string>, deleteWhenLeft: boolean, overwrite:
boolean): Promise<number>;
```

参数说明

参数	类型	说明
targetId	string	聊天室 ID
entries	Map <string, string=""></string,>	聊天室属性,键值对
deleteWhenLeft	boolean	用户掉线或退出时,是否自动删除该 Key、Value 值
overwrite	boolean	如果当前 key 存在,是否进行覆盖

返回值

返回值	描述	
Promise <number></number>	当次接口操作状态码,并不代表最终操作结果,状态码详细信息	

代码示例

```
engine.addChatRoomEntries(
targetId,
entries,
deleteWhenLeft,
overwrite
)
.then((code: number) => {});
```

回调方法

• setOnChatRoomEntriesAddedListener

```
setOnChatRoomEntriesAddedListener(listener?: (code: number, targetId: string, entries: Map<string,
string>, errorEntries: Map<string, number>) => void): void;
```

参数说明

参数	类型	说明
code	number	接口回调的状态码,0 代表成功,非 0 代表出现异常
targetId	string	聊天室 ID
entries	Map <string, string=""></string,>	聊天室属性
errorEntries	Map <string, number=""></string,>	发生错误的属性

```
engine.setOnChatRoomEntriesAddedListener(
  (
    code: number,
    targetId: string,
    entries: Map<string, string>,
    errorEntries: Map<string, number>
    ) => {}
    );
```

加载聊天室 KV

方法

```
loadChatRoomEntry(targetId: string, key: string): Promise<number>;
```

参数说明

参数	类型	说明
targetId	string	聊天室 ID
key	string	聊天室属性键值

返回值

返回值	描述	
Promise <number></number>	当次接口操作状态码,并不代表最终操作结果,状态码详细信息	

代码示例

```
engine.loadChatRoomEntry(
targetId,
key
)
.then((code: number) => {});
```

回调方法

 $\bullet \ set On Chat Room Entry Loaded Listener$

```
setOnChatRoomEntryLoadedListener(listener?: (code: number, targetId: string, entry: Map<string, string>)
=> void): void;
```

参数说明

参数	类型	说明
code	number	接口回调的状态码,0 代表成功,非 0 代表出现异常
targetId	string	聊天室 ID
entries	Map <string, string=""></string,>	聊天室属性

```
engine.setOnChatRoomEntryLoadedListener(
(
code,
targetId,
entry: Map<string, string>
) => {}
);
```

加载某个聊天室所有 KV

方法

```
loadAllChatRoomEntries(targetId: string): Promise<number>;
```

参数说明

参数	类型	说明
targetId	string	聊天室 ID

返回值

返回值	描述	
Promise <number></number>	当次接口操作状态码,并不代表最终操作结果,状态码详细信息	

代码示例

```
engine.loadAllChatRoomEntries(targetId);
.then((code: number) => {});
```

回调方法

• setOnAllChatRoomEntriesLoadedListener

```
setOnAllChatRoomEntriesLoadedListener(listener?: (code: number, targetId: string, entries: Map<string,
string>) => void): void;
```

参数说明

参数	类型	说明
code	number	接口回调的状态码,0 代表成功,非 0 代表出现异常
targetId	string	聊天室 ID
entries	Map <string, string=""></string,>	聊天室属性

```
main.engine?.setOnAllChatRoomEntriesLoadedListener(
  (
  code: number,
  targetId: string,
  entries: Map<string, string>
  ) => {}
  );
```

移除聊天室 KV

方法

```
removeChatRoomEntry(targetId: string, key: string, force: boolean): Promise<number>;
```

参数说明

参数	类型	说明
targetId	string	聊天室 ID
key	string	要移除的聊天室属性名称
force	string	是否强制删除

返回值

返回值	描述	
Promise <number></number>	当次接口操作状态码,并不代表最终操作结果,状态码详细信息	

示例代码

```
engine.removeChatRoomEntry(
targetId,
key,
force
)
.then((code: number) => {});
```

回调方法

 $\bullet \ set On Chat Room Entry Removed Listener$

```
setOnChatRoomEntryRemovedListener(listener?: (code: number, targetId: string, key: string) => void):
void;
```

参数说明

参数	类型	说明
code	number	接口回调的状态码,0 代表成功,非 0 代表出现异常

参数	类型	说明
targetId	string	聊天室 ID
key	string	移除的聊天室属性键值

代码示例

```
engine.setOnChatRoomEntryRemovedListener(
  (
   code: number,
   targetId: string,
  key: string
) => {}
);
```

移除聊天室多个 KV

方法

```
removeChatRoomEntries(targetId: string, keys: Array<string>, force: boolean): Promise<number>;
```

参数说明

参数	类型	说明
targetId	string	聊天室 ID
keys	Array <string></string>	要删除的聊天室属性集合
force	boolean	是否强制删除

返回值

返回值	描述	
Promise <number></number>	当次接口操作状态码,并不代表最终操作结果,状态码详细信息	

代码示例

```
engine.removeChatRoomEntries(
targetId,
keys,
force
);
.then((code: number) => {});
```

回调方法

 $\bullet \ set On Chat Room Entries Removed Listener$

```
setOnChatRoomEntriesRemovedListener(listener?: (code: number, targetId: string, keys: Array<string>) =>
void): void;
```

参数说明

参数	类型	说明
code	number	接口回调的状态码,0 代表成功,非 0 代表出现异常
targetId	string	聊天室 ID
keys	Array <string></string>	移除的聊天室属性键值集合

代码示例

```
engine.setOnChatRoomEntriesRemovedListener(
  (
   code: number,
   targetId: string,
  keys: Array<string>
) => {}
);
```

聊天室时 KV 同步完成的回调

刚加入聊天室时 KV 同步完成的回调

方法

```
setOnChatRoomEntriesSyncedListener(listener?: (roomId: string) => void): void;
```

参数说明

参数	类型	说明
roomId	string	聊天室 ID

代码示例

```
engine.setOnChatRoomEntriesSyncedListener(
  (
  roomId: string
) => {}
);
```

聊天室 KV 变化的回调

如果刚进入聊天室时存在 KV,会通过此回调将所有 KV 返回,再次回调时为其他人设置或者修改 KV

方法

setOnChatRoomEntriesChangedListener(listener?: (operationType: RCIMIWChatRoomEntriesOperationType,
roomId: string, entries: Map<string, string>) => void): void;

参数说明

参数	类型	说明
operationType	RCIMIWChatRoomEntriesOperationType ♂	KV 变化的操作类型
roomId	string	聊天室 ID
entries	Map	发生变化的 KV 集合

```
engine.setOnChatRoomEntriesChangedListener(
   (
    operationType: RCIMIWChatRoomEntriesOperationType
   roomId: string,
   entries: Map<string, string>
   ) => {}
   );
```

超级群概述

更新时间:2024-08-30

融云超级群(UltraGroup)提供了一种新的群组业务形态。超级群不设置群成员人数上限,允许用户在超级社群中建立社交关系、在海量信息中聚焦自己感兴趣的内容,帮助开发者打造高用户黏性的群体。超级群组成员最多可加入 100 个超级群,每个超级群下的不同频道之间共享一份超级群成员关系。App 内的超级群数量没有限制。

超级群业务的会话类型(ConversationType 2)为 RCIMIWConversationType.ULTRA_GROUP,用 targetId 表示超级群ID,channelId 表示超级群频道ID。

开通服务

超级群功能需要在控制台超级群服务 \Box 页面开通。仅 \mathbf{IM} 尊享版支持开通超级群服务。具体功能与费用以融云官方价格说明 \Box 页面及计费说明 \Box 文档为准。

如何使用频道

超级群支持在群会话中创建独立的频道(客户端由 channel Id 指定、对应服务端的 bus Channel),超级群的会话、消息、未读数等消息数据和群组成员支持分频道进行聚合,各个频道之间消息独立。

频道按类型区分为公有频道与私有频道。公有频道对所有超级群成员开放(无需加入)。该超级群的所有成员都会接收公有频 道下的消息。私有频道仅对该频道成员列表上的用户开放。有关私有频道的详细介绍,可参见超级群私有频道概述。

超级群业务提供一个 ID 为 RCDefault 的默认频道。RCDefault 频道对所有超级群成员开放,不可转为私有频道。

对于 App 业务来说,如果仅需实现类似群聊的业务,可以利用超级群无成员上限的特性构建大于 3000 人的超大群。这种场景下,可以让所有消息都在 RCDefault 默认频道中进行收发。建议在调用客户端、服务端 API 时指定频道 ID 为 RCDefault。

如果仅需实现类似 Discord 类业务,通过超级群频道功能构建子社区,推荐全部使用您自行创建的频道实现您的业务特性。默认频道(RCDefault)与自建频道的行为存在差异,全部使用自建频道可避免这种差异在实现 App 业务逻辑时造成限制。

① 提示

如果您的 App / 环境在 2022.10.13 日之前开通超级群服务,则您的超级群服务中不存在 RCDefault 频道。在调用客户端、服务端 API 时如果不指定频道 ID,一般仅作用于不属于任何频道的消息,具体行为需参见各功能文档。融云支持客户调整服务至最新行为。该行为调整将影响客户端、服务端收发消息、获取会话、清除历史消息、禁言等多个功能。如有需要,请提交工单咨询详细方案。

客户端 UI 框架参考设计

超级群产品暂不提供 UI 组件。您可以参考以下 UI 框架设计了解超级群 App 的设计思路。

- 下图左侧红框中为超级群列表,即当前登录用户的超级群列表。红框底部的加号(+)按钮代表新建超级群。
- 上图绿框中为超级群频道(Channel)列表。超级群的每一个频道由频道 ID (channel Id) 指定。

超级群列表	
新建(+)群	群频道列表

超级群管理接口

融云不会托管用户,也不管理群组的业务逻辑,因此超级群的业务逻辑全部需要在 App 服务器进行实现。

对于客户端开发人员来说,创建群组、频道等基础管理操作只需要与 App 服务端交互即可。 App 服务端需要调用相应的融云服务端 API(Server API)接口相关接口创建超级群、创建频道等其他管理操作。

下表列出了融云提供的超级群基础管理接口。

提示

Server API 还提供超级群全体禁言、超级群用户禁言等更多管理接口。具体请参见融云服务端超级群文档。

功能分类	功能描述	客户端 API	融云服务端 API
创建、解散超级	提供创建者用户 ID 、超级群 ID 、和群名称,向融云服务端申请建群。如解散超级群,则群成员关系不复存在。	不提供	创建超级群、解散超
群		该 API	级群
加入、退出超级	加入超级群后,默认可查看入群以后产生的新消息。退出超级群	不提供	加入超级群、退出超
群	后,不再接受该群的新消息。	该 API	级群
修改融云服务端 的超级群信息	修改在融云推送服务中使用的超级群信息。	不提供 该 API	更新超级群信息
创建、删除群频	在超级群会话中创建独立沟通的频道。如删除频道,将无法在频道	不提供	创建频道、删除频道
道	中发送消息。	该 API	

功能分类	功能描述	客户端 API	融云服务端 API
查询群频道列表	加入超级群后,默认可查看入群以后产生的新消息。退出超级群 后,不再接受该群的新消息。	不提供 该 API	查询频道列表
变更群频道类型	超级群频道可以随时切换为公有频道或私有频道。	不提供 该 API	变更频道类型
添加、删除私有 频道成员	将超级群成员加入或移出指定频道的私有频道成员列表。在频道类 型为私有频道时启用该成员列表的数据。	不提供 该 API	添加私有频道成 员、删除私有频道成 员

创建超级群与频道

更新时间:2024-08-30

客户端 SDK 不提供创建超级群与创建群频道的接口。请使用融云服务端 API(Server API)的相关接口创建超级群、群频道,或进行其他管理操作。

提示

单个用户最多可以加入 100 个超级群。单个用户在每个群中最多可以加入或者创建 50 个频道。

本文仅简单介绍创建超级群与创建频道的基本流程。

创建超级群

创建超级群必须使用融云服务端 API(Server API),具体接口使用方法请参见服务端文档创建超级群。

基本流程

- 1. App 客户端请求 App 服务端 (AppServer) 创建超级群。
- 2. App 服务端调用融云 Server API 接口创建超级群,群组 ID 由 App 服务器自行生成
- 3. 超级群创建成功后,由 App 服务端返回给 App 客户端。

如何处理与展示超级群列表

AppServer 需要保存当前用户的超级群列表,并下发给 App,然后进行展示。

考虑到 App 由于自身业务需求,需要知晓当前用户的超级群列表(例如用户所在的超级群有等级权重等排序规则),而融云的超级群列表是通过消息产生的,因而两个列表可能不完全一样,建议由 App 按照自身业务保存用户的超级群列表。

创建群频道

创建超级群必须使用融云服务端 API (Server API) ,具体接口使用方法请参见服务端文档创建频道。

基本流程

如何处理与展示超级群频道列表

为方便在同一超级群下的不同用户按需看到自己需要的列表(例如用户对特定频道标星需要特别展示,APP 服务则需要按用

户记录),APP 服务应采取更为灵活的方式维护超级群的频道列表。

APP 服务端也可以按照需求将超级群分组(如超级群概述中的 UI 框架设计所示)。

获取频道列表

更新时间:2024-08-30

App 可按需使用客户端 SDK 与融云服务端 API 提供的能力,采取灵活的方式维护超级群的频道列表。

① 提示

- 如果您的应用/环境在 2022.10.13 日及以后开通超级群服务,超级群业务中会包含一个 ID 为
 RCDefault 的默认频道。如果发消息时不指定频道 ID,则该消息会发送到 RCDefault 频道中。在获取 RCDefault 频道的历史消息时,需要传入该频道 ID。
- 如果您的应用/环境在 2022.10.13 日前已开通超级群服务,在发送消息时如果不指定频道 ID,则该消息不属于任何频道。获取历史消息时,如果不传入频道 ID,可获取不属于任何频道的消息。融云支持客户调整服务至最新行为。该行为调整将影响客户端、服务端收发消息、获取会话、清除历史消息、禁言等多个功能。如有需要,请提交工单咨询详细方案。

如何获取超级群全部频道列表

超级群下全部频道的列表可通过融云服务端 API (/ultragroup/channel/get.json) 获取。

注意,对单个用户来说,最多可以加入 100 个超级群,在每个超级群中最多可以加入或者创建 50 个频道。

提示

客户端 SDK 会通过频道中收发的消息在本地数据库中生成一个超级群频道列表。该列表仅包含了已在本地产生消息的频道,可能并非该超级群下全部频道的列表。

建议从 App 业务服务端维护超级群的频道列表。App 业务一般需要知晓当前用户的所加入的超级群,以及超级群下的频道列表,才能实现特定的业务功能。假设同一超级群下的不同用户需要展示个性化的频道列表(例如 App 需要在 UI 上展示用户标星的特定频道),则需要为用户保存超级群频道列表。

APP 服务端也可以按照需求将超级群分组(如超级群概述中的 UI 框架设计所示)。

获取本地指定超级群下的频道列表

客户端 SDK 会根据频道中收发的消息在本地数据库中生成对应频道的会话。您可以从本地数据库获取 SDK 生成的频道列表。 获取到的频道列表按照时间倒序排列。

方法

loadConversationsForAllChannel(type: RCIMIWConversationType, targetId: string): Promise<number>;

参数说明

参数	类型	说明
type	RCIMIWConversationType [2]	会话类型
targetId	string	会话 Id

返回值

返回值	描述	
Promise <number></number>	当次接口操作状态码,并不代表最终操作结果,状态码详细信息	

代码示例

```
engine.loadConversationsForAllChannel(
type,
targetId
)
.then((code: number) => {});
```

回调方法

• setOnConversationsLoadedForAllChannelListener

```
setOnConversationsLoadedForAllChannelListener(listener?: (code: number, type: RCIMIWConversationType,
targetId: string, conversations: Array<RCIMIWConversation>) => void): void;
```

参数说明

参数	类型	说明
code	number	接口回调的状态码,0 代表成功,非 0 代表出现异常
type	RCIMIWConversationType 🖸	会话类型(该接口只支持超级群)
targetId	string	会话 ID
conversations	Array <rcimiwconversation □'=""></rcimiwconversation>	超级群会话列表

```
engine.setOnConversationsLoadedForAllChannelListener(
  (
    code: number,
    type: RCIMIWConversationType,
    targetId: string,
    conversations: Array<RCIMIWConversation>
) => {}
);
```

获取历史消息

获取历史消息

更新时间:2024-08-30

loadMessages 方法先从本地获取历史消息,本地有缺失的情况下会从服务端同步缺失的部分。当本地没有更多消息的时候,会从服务端拉取。

loadMessages(type: RCIMIWConversationType, targetId: string, channelId: string, sentTime: number, order:
RCIMIWTimeOrder, policy: RCIMIWMessageOperationPolicy, count: number): Promise<number>;

该方法详细介绍参考loadMessages

从服务端获取特定批量消息

强制从服务端获取对应的消息。

- 1. 0 < messages 个数 ≦ 20
- 2. messages 所有数据必须是超级群类型且为同一个会话
- 3. message 有效值为 conversationType, targetId, channelId, messageUId, sentTime

方法

loadBatchRemoteUltraGroupMessages(messages: Array<RCIMIWMessage>): Promise<number>;

参数说明

参数	类型	说明
messages	Array <rcimiwmessage □=""></rcimiwmessage>	消息列表

返回值

返回值	描述	
Promise <number></number>	当次接口操作状态码,并不代表最终操作结果,状态码详细信息	

代码示例

engine.loadBatchRemoteUltraGroupMessages(messages)
.then((code: number) => {});

回调方法

 $\bullet \ set On Batch Remote Ultra Group Messages Loaded Listener$

```
setOnBatchRemoteUltraGroupMessagesLoadedListener(listener?: (code: number, matchedMessages:
Array<RCIMIWMessage>, notMatchedMessages: Array<RCIMIWMessage>) => void): void;
```

参数说明

参数	类型	说明
code	number	接口回调的状态码,0 代表成功,非 0 代表出现异常
matchedMessages	Array <rcimiwmessage ♂=""></rcimiwmessage>	匹配的消息列表
notMatchedMessages	Array <rcimiwmessage ♂=""></rcimiwmessage>	不匹配的消息列表

```
engine.setOnBatchRemoteUltraGroupMessagesLoadedListener(
  (
   code: number,
   matchedMessages: Array<RCIMIWMessage>,
   notMatchedMessages: Array<RCIMIWMessage>
  ) => {}
  );
```

删除消息

更新时间:2024-08-30

超级群会话消息存储在服务端(免费存储 7 天)和用户设备本地数据库。App 用户通过客户端 SDK 删除自己的历史消息,支持仅从本地数据库删除消息、或仅从融云服务端删除消息。

提示

- 客户端的删除消息的操作均指从当前登录用户的历史消息记录中删除消息,不影响会话中其他用户的历史消息记录。
- 如果 App 的管理员或者某普通用户希望在该 App 中彻底删除一条消息,例如在所有超级群成员的聊天记录中删除一条消息,应使用客户端或服务端的撤回消息功能。消息成功撤回后,原始消息内容会在所有用户的本地与服务端历史消息记录中删除。

删除所有频道指定时间之前的消息

删除本地单个超级群所有频道指定时间之前的消息。

方法

clearUltraGroupMessagesForAllChannel(targetId: string, timestamp: number): Promise<number>;

参数说明

参数	类型	说明
targetId	string	超级群 ID
timestamp	number	时间戳

返回值

返回值	描述	
Promise <number></number>	当次接口操作状态码,并不代表最终操作结果,状态码详细信息	

```
engine.clearUltraGroupMessagesForAllChannel(
targetId,
timestamp
)
.then((code: number) => {});
```

回调方法

 $\bullet \ set On Ultra Group Messages Cleared For All Channel Listener$

```
setOnUltraGroupMessagesClearedForAllChannelListener(listener?: (code: number, targetId: string,
timestamp: number) => void): void;
```

参数说明

参数	类型	说明
code	number	接口回调的状态码,0 代表成功,非 0 代表出现异常
targetId	string	超级群ID
timestamp	number	时间戳

代码示例

```
engine.setOnUltraGroupMessagesClearedForAllChannelListener(
  (
  code: number,
  targetId: string,
  timestamp: number
) => {}
);
```

删除特定频道指定时间之前的消息

删除本地单个超级群特定频道指定时间之前的消息。

方法

```
clearUltraGroupMessages(targetId: string, channelId: string, timestamp: number, policy:
RCIMIWMessageOperationPolicy): Promise<number>;
```

参数说明

参数	类型	说明
targetId	string	超级群 ID
channelId	string	频道ID
timestamp	number	时间戳

返回值

返回值	描述	
Promise <number></number>	当次接口操作状态码,并不代表最终操作结果,状态码详细信息	

代码示例

```
engine.clearUltraGroupMessages(
targetId,
channelId,
timestamp,
policy
)
.then((code: number) => {});
```

回调方法

 $\bullet \ on Ultra Group Messages Cleared$

```
setOnUltraGroupMessagesClearedListener(listener?: (code: number, targetId: string, channelId: string,
timestamp: number, policy: RCIMIWMessageOperationPolicy) => void): void;
```

参数说明

参数	类型	说明
code	number	接口回调的状态码,0 代表成功,非 0 代表出现异常
targetId	string	超级群ID
channelId	string	频道ID
timestamp	number	时间戳

代码示例

```
engine.setOnUltraGroupMessagesClearedListener(
  (
  code: number,
  targetId: string,
  channelId: string,
  timestamp: number,
  policy
  ) => {}
  );
```

从服务端删除

删除服务端单个超级群特定频道指定时间之前的消息。

方法

```
clearRemoteUltraGroupMessages(targetId: string, channelId: string, timestamp: number): Promise<number>;
```

参数说明

参数	类型	说明
targetId	string	超级群 ID
channelId	string	频道ID
timestamp	number	时间戳

返回值

返回值	描述	
Promise <number></number>	当次接口操作状态码,并不代表最终操作结果,状态码详细信息	

代码示例

```
engine.clearRemoteUltraGroupMessages(
targetId,
channelId,
timestamp
)
.then((code: number) => {});
```

回调方法

 $\bullet \ set On Remote Ultra Group Messages Cleared Listener$

```
setOnRemoteUltraGroupMessagesClearedListener(listener?: (code: number, targetId: string, channelId:
string, timestamp: number) => void): void;
```

参数说明

参数	类型	说明
code	number	接口回调的状态码,0 代表成功,非 0 代表出现异常
targetId	string	超级群ID
channelId	string	频道ID
timestamp	number	时间戳

```
engine.setOnRemoteUltraGroupMessagesClearedListener(
  (
    code: number,
    targetId: string,
    channelId: string,
    timestamp: number
) => {}
);
```

修改消息

更新时间:2024-08-30

超级群消息发送后支持主动修改消息内容,仅可修改自己发送的消息。

不支持修改消息类型,即改前改后必须是同一类型。

修改消息

方法

```
modifyUltraGroupMessage(messageUId: string, message: RCIMIWMessage): Promise<number>;
```

参数说明

参数	类型	说明
messageUId	string	全局消息ID
message	RCIMIWMessage	要修改成的消息

返回值

返回值	描述	
Promise <number></number>	当次接口操作状态码,并不代表最终操作结果,状态码详细信息	

代码示例

```
let promise = main.engine?.modifyUltraGroupMessage(
messageUId,
message
)
promise.then((code: number) => {});
```

回调方法

• setOnUltraGroupMessageModifiedListener

```
setOnUltraGroupMessageModifiedListener(listener?: (code: number, messageUId: string) => void): void;
```

参数说明

参数	类型	说明
code	number	接口回调的状态码,0 代表成功,非 0 代表出现异常
messageUId	string	全局消息ID

代码示例

```
engine.setOnUltraGroupMessageModifiedListener(
  (
  code: number,
  messageUId: string
  ) => {}
  );
```

监听远端消息修改

当接收到的消息发生变化时会回调此方法。

方法

```
setOnRemoteUltraGroupMessageModifiedListener(listener?: (messages: Array<RCIMIWMessage>) => void): void;
```

参数说明

参数	类型	说明
messages	List <rcimiwmessage></rcimiwmessage>	发生变化的消息

```
engine.setOnRemoteUltraGroupMessageModifiedListener(
   (
   messages: Array<RCIMIWMessage>
   ) => {}
   );
```

撤回消息

更新时间:2024-08-30

超级群业务中,消息发送方可撤回已发送成功的消息。撤回成功后,服务端即删除原始消息。

撤回指定消息,只有已发送成功的消息可被撤回。

撤回指定消息

方法

```
recallUltraGroupMessage(message: RCIMIWMessage, deleteRemote: boolean): Promise<number>;
```

参数说明

参数	类型	说明
message	RCIMIWMessage ご	本地消息ID
deleteRemote	boolean	指定移动端发送方与接收方是否需要从本地删除原始消息记录。为 false 时,移动端不会删除原始消息记录,会将消息内容替换为撤回提示(小灰条通知)。为 true 时,移动端会删除原始消息记录,不显示撤回提示(小灰条通知)。

返回值

返回值	描述	
Promise <number></number>	当次接口操作状态码,并不代表最终操作结果,状态码详细信息	

代码示例

```
engine.recallUltraGroupMessage(
message,
deleteRemote
)
.then((code: number) => {});
```

回调方法

 $\bullet \ set On Ultra Group Message Recalled Listener$

```
setOnUltraGroupMessageRecalledListener(listener?: (code: number, message: RCIMIWMessage, deleteRemote:
boolean) => void): void;
```

参数说明

参数	类型	说明
code	number	接口回调的状态码,0 代表成功,非 0 代表出现异常
message	RCIMIWMessage ご	撤回的消息
deleteRemote	boolean	指定移动端发送方与接收方是否需要从本地删除原始消息记录。为 false 时,移动端不会删除原始消息记录,会将消息内容替换为撤回提示(小灰条通知)。为 true 时,移动端会删除原始消息记录,不显示撤回提示(小灰条通知)。

代码示例

```
engine.setOnUltraGroupMessageRecalledListener(
  (
   code: number,
   message: RCIMIWMessage,
   deleteRemote: boolean
  ) => {}
  );
```

监听远端消息撤回

当 SDK 与融云服务器的连接状态发生变化时,开发者可通过下面方法进行处理。

方法

```
setOnRemoteUltraGroupMessageRecalledListener(listener?: (messages: Array<RCIMIWMessage>) => void): void;
```

参数说明

参数	类型	说明
status	RCIMIWConnectionStatus [2]	SDK 与融云服务器当前的连接状态

```
engine.setOnRemoteUltraGroupMessageRecalledListener(
   (
   messages: Array<RCIMIWMessage>
   ) => {}
   );
```

扩展消息

更新时间:2024-08-30

已发送的超级群消息可增加、修改、删除扩展信息。原始消息增加状态标识的需求,都可使用消息扩展。

- 消息评论需求,可通过设置原始消息扩展信息的方式添加评论信息。
- 礼物领取、订单状态变化需求,通过此功能改变消息显示状态。例如:向用户发送礼物,默认为未领取状态,用户点击后可设置消息扩展为已领取状态。

更新消息扩展

方法

updateUltraGroupMessageExpansion(messageUId: string, expansion: Map<string, string>): Promise<number>;

参数说明

参数	类型	说明
messageUId	string	要扩展的全局消息ID
expansion	Map <string, string=""></string,>	要扩展的信息

扳回值

	返回值	描述	
Pro	omise <number></number>	当次接口操作状态码,并不代表最终操作结果,状态码详细信息	

代码示例

```
engine.updateUltraGroupMessageExpansion(
messageUId,
expansion
)
.then((code: number) => {});
```

回调方法

 $\bullet \ set On Ultra Group Message Expansion Updated Listener$

```
setOnUltraGroupMessageExpansionUpdatedListener(listener?: (code: number, expansion: Map<string, string>,
messageUId: string) => void): void;
```

参数说明

参数	类型	说明
code	number	接口回调的状态码,0 代表成功,非 0 代表出现异常
expansion	Map <string, string=""></string,>	要扩展的信息
messageUId	string	要扩展的全局消息ID

代码示例

```
engine.setOnUltraGroupMessageExpansionUpdatedListener(
  (
  code: number,
  expansion: ,
  messageUId
  ) => {}
  );
```

删除消息扩展

方法

```
removeUltraGroupMessageExpansion(messageUId: string, keys: Array<string>): Promise<number>;
```

参数说明

参数	类型	说明
messageUId	string	要扩展的全局消息ID
keys	Array <string></string>	要删除的key

返回值

返回值	描述	
Promise <number></number>	当次接口操作状态码,并不代表最终操作结果,状态码详细信息	

代码示例

```
engine.removeUltraGroupMessageExpansion(
messageUId,
keys
)
.then((code: number) => {});
```

回调方法

• setOnUltraGroupMessageExpansionRemovedListener

```
setOnUltraGroupMessageExpansionRemovedListener(listener?: (code: number, messageUId: string, keys:
Array<string>) => void): void;
```

参数说明

参数	类型	说明
code	number	接口回调的状态码,0 代表成功,非 0 代表出现异常
messageUId	String	要扩展的全局消息ID
keys	List <string></string>	要删除的key

代码示例

```
engine.setOnUltraGroupMessageExpansionRemovedListener(
  (
  code: number,
  messageUId: string,
  keys: Array<string>
) => {}
);
```

监听远端消息扩展更新

当远端消息的扩展信息被更新时,会回调此方法。

方法

```
setOnRemoteUltraGroupMessageExpansionUpdatedListener(listener?: (messages: Array<RCIMIWMessage>) =>
void): void;
```

参数说明

参数	类型	说明
messages	List <rcimiwmessage ♂=""></rcimiwmessage>	发生变化的消息

```
engine.setOnRemoteUltraGroupMessageExpansionUpdatedListener(
   (
   messages: Array<RCIMIWMessage>
) => {}
);
```

获取未读数

更新时间:2024-08-30

返回的未读数最大值为 999。如果实际未读数超过 999,接口仍返回 999。

获取所有超级群会话的未读消息数

获取当前用户加入的所有超级群会话的未读消息数的总和。

方法

loadUltraGroupAllUnreadCount(): Promise<number>;

返回值

返回值	描述	
Promise <number></number>	当次接口操作状态码,并不代表最终操作结果,状态码详细信息	

代码示例

```
engine.loadUltraGroupAllUnreadCount()
.then((code: number) => {});
```

回调方法

 $\bullet \ set On Ultra Group All Unread Count Loaded Listener$

setOnUltraGroupAllUnreadCountLoadedListener(listener?: (code: number, count: number) => void): void;

参数说明

参数	类型	说明
code	number	接口回调的状态码,0 代表成功,非 0 代表出现异常
targetId	string	超级群ID
timestamp	number	时间戳

```
engine.setOnUltraGroupAllUnreadCountLoadedListener(
  (
  code: number,
  count: number
) => {}
);
```

所有超级群会话中的未读@消息数

获取当前用户加入的所有超级群会话中的未读@ 消息数的总和。

方法

```
loadUltraGroupAllUnreadMentionedCount(): Promise<number>;
```

返回值

返回值	描述	
Promise <number></number>	当次接口操作状态码,并不代表最终操作结果,状态码详细信息	

代码示例

```
engine.loadUltraGroupAllUnreadMentionedCount()
```

回调方法

 $\bullet \ set On Ultra Group All Unread Mentioned Count Loaded Listener$

```
setOnUltraGroupAllUnreadMentionedCountLoadedListener(listener?: (code: number, count: number) => void):
void;
```

参数说明

参数	类型	说明
code	number	接口回调的状态码,0 代表成功,非 0 代表出现异常
count	string	未读数

```
engine.setOnUltraGroupAllUnreadMentionedCountLoadedListener(
  (
  code: number,
  count: number
) => {}
);
```

获取指定会话的未读消息数

获取当前用户加入的所有超级群会话的未读消息数的总和。

方法

```
loadUltraGroupUnreadCount(targetId: string): Promise<number>;
```

参数说明

参数	类型	说明
targetId	string	超级群 ID

返回值

返回值	描述	
Promise <number></number>	当次接口操作状态码,并不代表最终操作结果,状态码详细信息	

代码示例

```
engine.loadUltraGroupUnreadCount(targetId);
.then((code: number) => {});
```

回调方法

 $\bullet \ set On Ultra Group Unread Count Loaded Listener \\$

```
setOnUltraGroupUnreadCountLoadedListener(listener?: (code: number, targetId: string, count: number) =>
void): void;
```

参数说明

参数	类型	说明
code	number	接口回调的状态码,0 代表成功,非 0 代表出现异常
targetId	string	超级群ID
count	number	未读数

```
engine.setOnUltraGroupUnreadCountLoadedListener(
  (
  code: number,
  targetId: string,
  count: number
) => {}
);
```

取超级群会话中被@的消息数

获取超级群会话中被@的消息数

方法

```
loadUltraGroupUnreadMentionedCount(targetId: string): Promise<number>;
```

参数说明

参数	类型	说明
targetId	string	超级群 ID

返回值

返回值	描述	
Promise <number></number>	当次接口操作状态码,并不代表最终操作结果,状态码详细信息	

代码示例

```
engine.loadUltraGroupUnreadMentionedCount(targetId)
.then((code: number) => {});
```

回调方法

 $\bullet \ set On Ultra Group Unread Mentioned Count Loaded Listener$

```
setOnUltraGroupUnreadMentionedCountLoadedListener(listener?: (code: number, targetId: string, count:
number) => void): void;
```

参数说明

参数	类型	说明
code	number	接口回调的状态码,0 代表成功,非 0 代表出现异常
targetId	string	超级群ID
count	number	未读数

```
engine.setOnUltraGroupUnreadMentionedCountLoadedListener(
  (
    code: number,
    targetId: string,
    count: number
    ) => {}
    );
```

清除消息未读状态

更新时间:2024-08-30

超级群业务可在多个客户端之间同步消息阅读状态。

同步消息已读状态

调用同步已读状态接口会同时清除本地与服务端记录的消息的未读状态,同时服务端会将最新状态同步给同一用户账号的其他 客户端。

- 如果指定了频道 ID (channelId) ,则标记该频道所有消息为全部已读,并同步其他客户端。
- 如果频道 ID 为空,则标记该超级群会话下所有不属于任何频道的消息为全部已读,并同步其他客户端。

① 提示

超级群暂不支持按时间戳同步已读状态。调用 syncUltraGroupReadStatus 会按指定参数的要求标记全部消 息为已读。时间戳参数(timestamp)未使用,可传入任意数字。

方法

syncUltraGroupReadStatus(targetId: string, channelId: string, timestamp: number): Promise<number>;

参数说明

参数	类型	说明
targetId	string	超级群ID
channelId	string	频道ID
timestamp	number	时间戳

扳回值

返回值	描述	
Promise <number></number>	当次接口操作状态码,并不代表最终操作结果,状态码详细信息	

```
engine.syncUltraGroupReadStatus(
targetId,
channelId,
timestamp
)
.then((code: number) => {});
```

回调方法

 $\bullet \ set On Ultra Group Read Status Synced Listener$

```
setOnUltraGroupReadStatusSyncedListener(listener?: (code: number, targetId: string, channelId: string,
timestamp: number) => void): void;
```

参数说明

参数	类型	说明
code	number	接口回调的状态码,0 代表成功,非 0 代表出现异常
targetId	string	超级群ID
channelId	string	频道ID
timestamp	number	时间戳

代码示例

```
engine.setOnUltraGroupReadStatusSyncedListener(
  (
  code: number,
  targetId: string,
  channelId: string,
  timestamp: number
) => {}
);
```

监听其他端同步的消息未读状态

当接收到其他端同步的未读状态时,会回调此方法

方法

```
setOnConversationReadStatusSyncMessageReceivedListener(listener?: (type: RCIMIWConversationType,
targetId: string, timestamp: number) => void): void;
```

参数说明

参数	类型	说明
conversationType	RCIMIWConversationType	会话类型

参数	类型	说明
targetId	String	会话 ID

```
engine.setOnConversationReadStatusSyncMessageReceivedListener(
   (
   type: RCIMIWConversationType,
   targetId: string,
   timestamp: number
   ) => {}
   );
```

输入状态

更新时间:2024-08-30

应用程序可以向超级群中发送当前用户输入状态。超级群内收到通知的用户可以在 UI 展示"xxx 正在输入"。

① 提示

为保证最佳体验,建议在仅在人数小于 10,000 的超级群中使用该功能。

发送输入状态

应用程序可以在当前用户输入文本时调用 sendUltraGroupTypingStatus,发送当前用户输入状态。

方法

```
sendUltraGroupTypingStatus(targetId: string, channelId: string, typingStatus:
RCIMIWUltraGroupTypingStatus): Promise<number>;
```

参数说明

参数	类型	说明
targetId	string	超级群ID
channelId	string	频道ID
typingStatus	RCIMIWUltraGroupTypingStatus 🖸	输入状态枚举

返回值

返回值	描述
Promise <number></number>	当次接口操作状态码,并不代表最终操作结果,状态码详细信息

代码示例

```
engine.sendUltraGroupTypingStatus(
targetId,
channelId,
typingStatus
)
.then((code: number) => {});
```

回调方法

• setOnUltraGroupTypingStatusSentListener

```
setOnUltraGroupTypingStatusSentListener(listener?: (code: number, targetId: string, channelId: string,
typingStatus: RCIMIWUltraGroupTypingStatus) => void): void;
```

参数说明

参数	类型	说明
code	number	接口回调的状态码,0 代表成功,非 0 代表出现异常
targetId	string	超级群ID
channelId	string	频道ID
typingStatus	RCIMIWUltraGroupTypingStatus 🖸	输入状态枚举

代码示例

```
engine.setOnUltraGroupTypingStatusSentListener(
  (
  code: number,
  targetId: string,
  channelId: string,
  typingStatus: RCIMIWUltraGroupTypingStatus
  ) => {}
  );
```

监听用户输入状态变化

当超级群用户的输入状态发生变化时,会回调下面方法。为了减少服务端和客户端的压力,服务端会将一段时间内(例如 5秒)用户输入事件汇总之后统一批量下发,所以回调以数组形式提供。应用程序收到通知时可以在 UI 展示" xxx 正在输入"。

方法

```
setOnUltraGroupTypingStatusChangedListener(listener?: (info: Array<RCIMIWUltraGroupTypingStatusInfo>) =>
void): void;
```

参数说明

参数	类型	说明
info	List <rcimiwultragrouptypingstatusinfo [2]=""></rcimiwultragrouptypingstatusinfo>	正在输入的用户信息列表

```
engine.setOnUltraGroupTypingStatusChangedListener(
  (
  info: Array<RCIMIWUltraGroupTypingStatusInfo>
) => {}
);
```

超级群免打扰功能概述

更新时间:2024-08-30

「免打扰功能」用于控制用户在客户端设备离线时,是否可针对离线消息接收推送通知。

- 客户端为离线状态:会话中有新离线消息时,用户默认通过推送通道收到消息且默认弹出通知。设置免打扰后,融云服务端不会为相关消息触发推送。
- 客户端在后台运行:会话中有新消息时,用户直接收到消息。如果使用 IMLib, 您需要自行判断 App 是否在后台运行,并根据业务需求自行实现本地通知弹窗。

前提条件

请在使用「免打扰功能」前检查是否已集成第三方推送,是否已为用户启用了推送服务。

免打扰设置维度

客户端 SDK 支持超级群业务进行以下多个维度的免打扰设置:

- App 的免打扰设置
- 按超级群或频道设置默认免打扰级别
- 按指定会话类型设置免打扰级别
- 按会话设置免打扰级别
- 按超级群频道设置免打扰级别
- 全局免打扰

① 提示

超级群离线消息推送通知还会收到控制台超级群默认推送频率设置影响。详见开通超级群服务口。

App 的免打扰设置

以 $App\ Key\ 为单位,设置整个应用所有用户的默认免打扰级别。默认未设置,等同于全部消息都接收通知。该级别的配置暂未在控制台开放,如有需要,请提交工单。$

- 全部消息均通知:当前 App 下的用户可针对任何消息接收推送通知。
- 未设置:默认全部消息都通知。
- 仅@ 消息通知: 当前 App 下的用户仅针对提及(@) 当前用户和提及所在群组全体成员的消息接收推送通知。
- 仅 @ 指定用户通知:当前 App 下,用户仅针对提及(@)当前用户的消息接收推送通知。例如:仅张三会接收且仅接收 "@张三 Hello"的消息的通知。
- 仅 @ 群全员通知: 当前 App 下,用户仅针对提及 (@) 群组全体成员的消息接收推送通知。
- 都不接收通知: 当前 App 下,用户不针对任何消息接收推送通知,即任何离线消息都不会触发推送通知。

• 除 @ 消息外群聊消息不发推送: 当前 App 下,用户针对单聊消息、提及(@) 指定用户的消息、和提及(@) 群组全体成员的消息接收推送通知。

融云服务端判断是否需要推送时,如果存在以下任何一种用户级别的免打扰配置,以用户级别配置为准:

- 按指定会话类型设置免打扰级别
- 按会话设置免打扰级别
- 全局免打扰

如果不存在用户级别配置,则以消息所属超级群/频道的默认免打扰级别为准。App 级别的免打扰配置的优先级最低。

按超级群/频道设置默认免打扰级别

客户端 SDK 支持为指定超级群下的所有成员配置触发推送通知的消息类别,或完全关闭通知。客户端 SDK 提供RCIMIWPushNotificationLevel 7, 支持以下六个级别:

枚举值	数值	说明
ALL_MESSAGE	0	与融云服务端断开连接后,当前超级群的所有用户可针对指定超级群(或频道)中的所有消息 接收通知。
NONE	1	未设置。未设置时均为此初始状态。在此状态下,如果超级群与群频道均为未设置,则认为超级群与频道的默认免打扰级别为全部消息都通知。
MENTION	2	与融云服务端断开连接后,当前超级群的所有用户仅针对指定超级群(或频道)中提及(@)当前用户和全体群成员的消息接收通知。
MENTION_USERS	3	与融云服务端断开连接后,当前用户仅针对指定超级群(或频道)中提及(@)当前用户的消息接收通知。例如:张三只会接收"@张三 Hello"的消息的通知。
MENTION_ALL	4	与融云服务端断开连接后,当前用户仅针对指定超级群(或频道)中提及(@)全部群成员的消息接收通知。
BLOCKED	5	当前用户针对指定超级群(或频道)中的任何消息都不接收推送通知。

具体设置方法详见设置群/频道默认免打扰。

为指定的超级群设置的默认免打扰逻辑,自动适用于群下的所有频道。如果针对频道另行设置了默认免打扰逻辑,则以该频道的默认设置为准。融云服务端判断是否需要为用户发送推送通知时,如果同时存在以下任何一种用户级别的免打扰配置,以下列配置为准:

- 按会话类型设置免打扰级别
- 按会话设置免打扰级别
- 按超级群频道设置免打扰级别
- 全局免打扰

按会话类型设置免打扰级别

客户端 SDK 免打扰级别配置,定义在 RCIMIWPushNotificationLevel <a>C 枚举类中,允许用户为会话类型(单聊、群聊、超级群、系统会话)配置触发推送通知的消息类别,或完全关闭通知。提供以下六个级别:

枚举值	数值	说明
ALL_MESSAGE	0	与融云服务端断开连接后,当前用户可针对指定类型会话中的所有消息接收通知。

枚举值	数值	说明
NONE	1	未设置。未设置时均为此初始状态。 注意:在此状态下,如果超级群与群频道均为未设置,则认为超级群与频道的默认免打扰级别 为全部消息都通知。
MENTION	2	与融云服务端断开连接后,当前用户仅针对指定类型的会话中提及(@)当前用户和全体群成员的消息接收通知。
MENTION_USERS	3	与融云服务端断开连接后,当前用户仅针对指定类型的会话中提及(@)当前用户的消息接收通知。例如:张三只会接收"@张三 Hello"的消息的通知。
MENTION_ALL	4	与融云服务端断开连接后,当前用户仅针对指定类型的会话中提及(@)全部群成员的消息接收通知。
BLOCKED	5	当前用户针对指定类型的会话中的任何消息都不接收推送通知。

具体设置方法详见按会话类型设置免打扰。

融云服务端判断是否需要为用户发送推送通知时,如果同时存在以下任何一种用户级别的免打扰配置,以下列配置为准:

- 按会话设置免打扰级别
- 按超级群频道设置免打扰级别
- 全局免打扰

按会话设置免打扰级别

① 提示

该功能属于用户级别设置。

客户端 SDK 提供 RCIMIWPushNotificationLevel 🖸 ,允许用户为会话配置触发通知的消息类别,或完全关闭通知。提供以下六个级别:

枚举值	数值	说明
ALL_MESSAGE	0	与融云服务端断开连接后,当前用户可针对指定类型会话中的所有消息接收通知。
NONE	1	未设置。未设置时均为此初始状态。 注意:在此状态下,如果超级群与群频道均为未设置,则认为超级群与频道的默认免打扰级别 为全部消息都通知。
MENTION	2	与融云服务端断开连接后,当前用户仅针对指定会话中提及(@)当前用户和全体群成员的消息接收通知。
MENTION_USERS	3	与融云服务端断开连接后,当前用户仅针对接收指定会话中提及(@)当前用户的消息接收通知。例如:张三只会接收"@张三 Hello"的消息的通知。
MENTION_ALL	4	与融云服务端断开连接后,当前用户仅针对指定会话中提及(@)全部群成员的消息接收通知。
BLOCKED	5	当前用户针对指定会话中的任何消息都不接收推送通知。

具体设置方法详见按会话设置免打扰。

从 2022.09.01 开始,为指定的超级群设置的免打扰级别,自动适用于群下的所有频道。融云服务端判断是否需要为用户发送推送通知时,如果同时存在以下任何一种用户级别的免打扰配置,以下列配置为准:

- 按超级群频道设置免打扰级别
- 全局免打扰

按超级群频道设置免打扰级别

① 提示

该功能属于用户级别设置。

客户端 SDK 提供 RCIMIWPushNotificationLevel 🖸 ,允许用户为指定超级群频道配置触发通知的消息类别,或完全关闭通知。 提供以下六个级别:

枚举值	数值	说明
ALL_MESSAGE	0	与融云服务端断开连接后,当前用户可针对指定超级群频道中的所有消息接收通知。
NONE	1	未设置。未设置时均为此初始状态。 注意:在此状态下,如果超级群与群频道均为未设置,则认为超级群与频道的默认免打扰级别 为全部消息都通知。
MENTION	2	与融云服务端断开连接后,当前用户可针对指定超级群频道中提及(@)当前用户和全体群成员的消息接收通知。
MENTION_USERS	3	与融云服务端断开连接后,当前用户可针对指定超级群频道中提及(@)当前用户的消息接收通知。例如:张三只会接收"@张三 Hello"的消息的通知。
MENTION_ALL	4	与融云服务端断开连接后,当前用户可针对指定超级群频道中提及(@)全部群成员的消息接收通知。
BLOCKED	5	当前用户针对指定超级群频道中的任何消息都不接收推送通知。

具体设置方法详见按频道设置免打扰。

融云服务端判断是否需要为用户发送推送通知时,如果该用户已配置全局免打扰,则已全局免打扰的配置细节为准。

全局免打扰

客户端 SDK 提供 RCIMIWPushNotificationQuietHoursLevel 🖸 ,允许用户配置何时接收通知以及触发通知的消息类别。提供了以下三个级别:

枚举值	数值	说明
NONE	0	未设置。如未设置, SDK 会依次查询消息所属群的用户级别免打扰设置及其他非用户级别设置,再判断是否需要推送通知。
mentionMessage	1	与融云服务端断开连接后,当前用户仅在指定时段内针对指定会话中提及(@)当前用户和全体群成员的消息接收通知。
BLOCKED	2	当前用户在指定时段内针对任何消息都不接收推送通知。

具体设置方法详见全局免打扰。

免打扰设置的优先级

针对超级群会话,融云服务端会遵照以下顺序搜索免打扰配置。优先级从左至右依次降低,以优先级最高的配置为准判断是否需要触发推送:

全局免打扰设置(用户级) > 指定超级群频道的免打扰设置(用户级) > 指定会话的免打扰设置(用户级) > 指定会话类型的免打扰设置(用户级) > 指定超级群频道的默认免打扰设置(超级群全员) > 指定超级群的免打扰设置(超级群全员) > App 级的免打扰设置

API 接口列表

下表描述了适用于超级群会话的免打扰配置 API 接口。

免打扰配置维度	客户端 API	服务端 API
设置指定时段内,应用全局的免打扰级别 (用户级)	详见全局免打扰。	详见 设置用户免打扰时段
设置指定超级群频道的免打扰级别(用户 级)	详见按频道设置免打扰。	详见设置会话免打扰。
设置指定会话的免打扰级别 (用户级)	详见按会话设置免打扰。	详见设置会话免打扰。
设置指定类型会话的免打扰级别(用户级)	详见按会话类型设置免打扰。	详见设置会话类型免打扰。
设置指定超级群/频道的默认免打扰设置 (超级群全体成员)	详见「超级群管理」下的设置群/频 道默认免打扰。	详见「超级群管理」下的设置群/频 道默认免打扰
设置 App 级免打扰级别	客户端 SDK 不提供 API。	服务端不提供该 API。

按频道设置免打扰

更新时间:2024-08-30

本文描述如何为超级群业务设置免打扰级别。

① 提示

即时通讯客户端 SDK 支持多维度、多级别的免打扰设置。

- App 开发者可实现从 App Key、指定细分业务(仅超级群)、用户级别多个维度的免打扰功能配置。在融云服务端决定是否触发推送通知时,不同维度的优先级如下:用户级别设置 > 指定超级群频道的默认配置(仅超级群支持) > App Key 级设置。
- 用户级别设置下包含多个细分维度。在融云服务端决定是否触发推送通知时,如存在用户级别配置,不同细分维度的优先级如下:全局免打扰>按频道设置的免打扰>按会话设置的免打扰>按会话类型设置的免打扰。详见免打扰功能概述。

在免打扰设置生效时,客户端收到新消息时行为如下:

- 客户端在后台运行:会话中有新消息时,可以收到消息内容。您需要自行实现本地通知弹窗。
- 客户端为离线状态:会话中有新消息时,不会收到远程通知提醒,再次上线时可收取消息内容。

支持的免打扰级别

免打扰级别提供了针对不同@消息的免打扰控制。指定频道的免打扰配置支持以下级别:

枚举值	йн
allMessage	所有消息均可进行通知。
none	未设置。未设置时均为此初始状态。
	注意:在此状态下,如果超级群与群频道均为未设置,则认为超级群与频道的默认免打扰级别为全部消息 都通知。
mention	仅针对 @ 消息进行通知,包括 @指定用户 和 @所有人
mentionUsers	仅针对 @ 指定用户消息进行通知,且仅针对被 @ 的指定的用户进行通知。
	如:@张三,则张三可以收到推送; @所有人不会触发推送通知。
mentionAll	仅针对 @群全员进行通知,即只接收 @所有人的推送信息。
blocked	不接收通知,即使为 @ 消息也不推送通知。

管理超级群的免打扰设置

SDK 不提供一次性设置所有超级群频道免打扰的方法,需要开发者根据所有频道来遍历调用 [设置指定频道免打扰级别] 的方法,达到整个超级群免打扰的效果。

管理频道的免打扰设置

超级群(UltraGroup)支持在超级群的会话下创建独立的频道(channel),对消息数据(会话、消息、未读数)和群组成员分频道进行聚合。SDK支持在超级群业务中的用户(userId)设置指定群频道(channelId)的免打扰级别。

设置指定频道免打扰级别

为当前用户设置超级群频道中的消息的免打扰级别。

方法

```
changeConversationNotificationLevel(type: RCIMIWConversationType, targetId: string, channelId: string,
level: RCIMIWPushNotificationLevel): Promise<number>;
```

参数说明

参数名	类型	描述
type	RCIMIWConversationType [2]	会话类型
targetId	string	会话 ID
channelId	string	所属会话的业务标识,长度限制 20 字符
level	RCIMIWPushNotificationLevel [2]	通知级别

返回值

返回值	描述
Promise <number></number>	当次接口操作状态码,并不代表最终操作结果,状态码详细信息

代码示例

```
engine.changeConversationNotificationLevel(
type,
targetId,
channelId,
level
)
.then((code: number) => {});
```

回调方法

 $\bullet \ set On Conversation Notification Level Changed Listener$

```
setOnConversationNotificationLevelChangedListener(listener?: (code: number, type:
RCIMIWConversationType, targetId: string, channelId: string, level: RCIMIWPushNotificationLevel) =>
void): void;
```

参数	类型	说明
code	number	接口回调的状态码,0 代表成功,非 0 代表出现异常
type	RCIMIWConversationType	会话类型
targetId	string	超级群ID
channelId	string	频道ID
level	RCIMIWPushNotificationLevel	推送等级

代码示例

```
engine.setOnConversationNotificationLevelChangedListener(
  (
    code: number,
    type: RCIMIWConversationType,
    targetId: string,
    channelId: string,
    level: RCIMIWPushNotificationLevel
    ) => {}
    );
```

获取指定频道免打扰级别

获取为当前用户设置的超级群频道免打扰级别。

方法

```
loadConversationNotificationLevel(type: RCIMIWConversationType, targetId: string, channelId: string):
Promise<number>;
```

参数说明

参数	类型	说明
type	RCIMIWConversationType	会话类型
targetId	string	超级群ID
channelId	string	频道ID

返回值

返回值	描述
Promise <number></number>	当次接口操作状态码,并不代表最终操作结果,状态码详细信息

```
engine.loadConversationNotificationLevel(
type,
targetId,
channelId
)
.then((code: number) => {});
```

回调方法

 $\bullet \ set On Conversation Type Notification Level Changed Listener$

```
setOnConversationTypeNotificationLevelChangedListener(listener?: (code: number, type:
RCIMIWConversationType, level: RCIMIWPushNotificationLevel) => void): void;
```

参数说明

参数	类型	说明
code	number	接口回调的状态码,0 代表成功,非 0 代表出现异常
type	RCIMIWConversationType	会话类型
level	RCIMIWPushNotificationLevel	推送等级

```
engine.setOnConversationTypeNotificationLevelChangedListener(
  (
    code: number,
    type: RCIMIWConversationType,
    level: RCIMIWPushNotificationLevel
    ) => {}
    );
```

设置群/频道默认免打扰

更新时间:2024-08-30

超级群业务支持为指定的群,或群频道设置默认免打扰逻辑。默认免打扰逻辑对所有群成员生效,一般由超级群的管理员进行设置。

如果您希望从 App 服务端控制指定超级群,或指定群频道默认免打扰逻辑,可参考服务端 API 文档设置超级群/频道默认免打扰。

注意事项

在融云服务端判断是否需要推送超级群消息时,指定的超级群,或群频道的默认免打扰配置优先级均低于用户级别配置。如果存在任何用户级别的免打扰配置,则优先以用户级别免打扰配置为准进行判断。

提示

即时通讯业务免打扰功能的 用户级别设置 支持控制指定的单聊会话、群聊会话、超级群会话、超级群频道的免打扰级别,并可设置全局免打扰的时间段与级别。用户级别设置优先级如下:全局免打扰 > 按负请设置的免打扰 > 按会话设置的免打扰 > 按会话类型设置的免打扰。详见免打扰功能概述。

为指定的超级群设置的默认免打扰逻辑,自动适用于群下的所有频道。如果针对频道另行设置了默认免打扰逻辑,则以该频道的默认设置为准。

支持的免打扰级别

指定超级群或群频道的默认免打扰级别可设置为以下任一级别:

枚举值	说明
allMessage	所有消息均可进行通知。
none	未设置。未设置时均为此初始状态。
	注意:在此状态下,如果超级群与群频道均为未设置,则认为超级群与频道的默认免打扰级别为全部消息 都通知。
mention	仅针对 @ 消息进行通知,包括 @指定用户 和 @所有人
mentionUsers	仅针对 @ 指定用户消息进行通知,且仅针对被 @ 的指定的用户进行通知。
	如:@张三,则张三可以收到推送; @所有人不会触发推送通知。
mentionAll	仅针对 @群全员进行通知,即只接收 @所有人的推送信息。
blocked	不接收通知,即使为 @ 消息也不推送通知。

设置指定超级群的默认免打扰级别

方法

```
changeUltraGroupDefaultNotificationLevel(targetId: string, level: RCIMIWPushNotificationLevel):
Promise<number>;
```

参数说明

参数	类型	说明
targetId	string	会话 ID
level	RCIMIWPushNotificationLevel [2]	消息通知级别

返回值

返回值	描述	
Promise <number></number>	当次接口操作状态码,并不代表最终操作结果,状态码详细信息	

代码示例

```
engine.changeUltraGroupDefaultNotificationLevel(
targetId,
level
)
.then((code: number) => {});
```

回调方法

 $\bullet \ set On Ultra Group Default Notification Level Change d Listener$

```
setOnUltraGroupDefaultNotificationLevelChangedListener(listener?: (code: number, targetId: string,
level: RCIMIWPushNotificationLevel) => void): void;
```

参数说明

参数	类型	说明
code	number	接口回调的状态码,0 代表成功,非 0 代表出现异常
targetId	string	会话ID
level	RCIMIWPushNotificationLevel [2]	消息通知级别

```
engine.setOnUltraGroupDefaultNotificationLevelChangedListener(
  (
  code: number,
  targetId: string,
  level: RCIMIWPushNotificationLevel
  ) => {}
  );
```

查询指定超级群的默认免打扰级别

方法

```
loadUltraGroupDefaultNotificationLevel(targetId: string): Promise<number>;
```

参数说明

参数	类型	说明
targetId	string	会话 ID

返回值

返回值	描述	
Promise <number></number>	当次接口操作状态码,并不代表最终操作结果,状态码详细信息	

代码示例

```
engine.loadUltraGroupDefaultNotificationLevel(useTargetId);
.then((code: number) => {});
```

回调方法

 $\bullet \ set On Ultra Group Default Notification Level Loaded Listener$

```
setOnUltraGroupDefaultNotificationLevelLoadedListener(listener?: (code: number, targetId: string, level:
RCIMIWPushNotificationLevel) => void): void
```

参数说明

参数	类型	说明
code	number	接口回调的状态码,0 代表成功,非 0 代表出现异常
targetId	string	会话ID
level	RCIMIWPushNotificationLevel [2]	消息通知级别

```
engine.setOnUltraGroupDefaultNotificationLevelLoadedListener(
  (
    code: number,
    targetId: string,
    level: RCIMIWPushNotificationLevel
    ) => {}
  );
```

设置指定群频道的默认免打扰级别

方法

```
changeUltraGroupChannelDefaultNotificationLevel(targetId: string, channelId: string, level:
RCIMIWPushNotificationLevel): Promise<number>;
```

参数说明

参数	类型	说明
targetId	string	会话 ID
channelId	string	频道 ID
level	RCIMIWPushNotificationLevel [2]	消息通知级别

返回值

返回值	描述
Promise <number></number>	当次接口操作状态码,并不代表最终操作结果,状态码详细信息

代码示例

```
engine.changeUltraGroupChannelDefaultNotificationLevel(
targetId,
channelId,
level
)
.then((code: number) => {});
```

回调方法

 $\bullet \ set On Ultra Group Channel Default Notification Level Changed Listener$

```
setOnUltraGroupChannelDefaultNotificationLevelChangedListener(listener?: (code: number, targetId:
string, channelId: string, level: RCIMIWPushNotificationLevel) => void): void;
```

参数说明

参数	类型	说明
code	number	接口回调的状态码,0 代表成功,非 0 代表出现异常
targetId	string	会话 ID
channelId	string	频道 ID
level	RCIMIWPushNotificationLevel [2]	消息通知级别

```
engine.setOnUltraGroupChannelDefaultNotificationLevelChangedListener(
  (
    code: number,
    targetId: string,
    channelId: string,
    level: RCIMIWPushNotificationLevel
    ) => {}
    );
```

查询指定群频道的默认免打扰级别

方法

```
loadUltraGroupChannelDefaultNotificationLevel(targetId: string, channelId: string): Promise<number>
```

参数说明

参数	类型	说明
targetId	string	会话 ID
channelId	string	频道 ID

返回值

返回值	描述
Promise <number></number>	当次接口操作状态码,并不代表最终操作结果,状态码详细信息

代码示例

```
engine.loadUltraGroupChannelDefaultNotificationLevel(
useTargetId,
useChannelId
)
.then((code: number) => {});
```

回调方法

 $\bullet \ set On Ultra Group Channel Default Notification Level Loaded Listener$

```
setOnUltraGroupChannelDefaultNotificationLevelLoadedListener(listener?: (code: number, targetId: string,
channelId: string, level: RCIMIWPushNotificationLevel) => void): void;
```

参数说明

参数	类型	说明
code	number	接口回调的状态码,0 代表成功,非 0 代表出现异常
targetId	string	会话 ID

参数	类型	说明
channelId	string	频道 ID
level	RCIMIWPushNotificationLevel [2]	消息通知级别

```
engine.setOnUltraGroupChannelDefaultNotificationLevelLoadedListener(
  (
    code: number,
    targetId: string,
    channelId: string,
    level: RCIMIWPushNotificationLevel
    ) => {}
    );
```

全局免打扰

更新时间:2024-08-30

SDK 支持为当前用户设置全局免打扰时段与免打扰级别。

- 该功能可设置一个从任意时间点(HH:MM:SS)开始的免打扰时间窗口。在再次设置或删除用户免打扰时间段之前,当次设置的免打扰时间窗口会每日重复生效。例如,App 用户希望设置永久全天免打扰,可设置 startTime 为 00:00:00,period 为 1439。
- 单个用户仅支持设置一个时间段,重复设置会覆盖该用户之前设置的时间窗口。

① 提示

在经 SDK 设置的全局免打扰时段内:

- 如果客户端处于离线状态,融云服务端将不会进行推送通知。
- 「全局免打扰时段」为用户级别的免打扰设置,且具有最高优先级。在用户设置了「全局免打扰时段」 时,均以此设置的免打扰级别为准。

(推荐)在 App 自行实现本地通知处理时,如果检测到客户端 App 已转至后台运行,可通过 SDK 提供的全局免打扰接口决定是否弹出本地通知,以实现全局免打扰的效果。

支持的免打扰级别

为当前用户设置免打扰时间段时,可使用以下免打扰级别:

枚举值	数值	说明
none	0	未设置。如未设置, SDK 会依次查询消息所属群的用户级别免打扰设置及其他非用户级别设置,再判断是否需要推送通知。
mentionMessage	1	仅针对 @ 消息进行通知,包括 @指定用户 和 @所有人的消息。
blocked	2	不接收通知,即使为 @ 消息也不推送通知。

设置免打扰时间

设置消息通知免打扰时间。在免打扰时间内接收到消息时,会根据该接口设置的免打扰级别判断是否需要推送消息通知。

方法

changeNotificationQuietHours(startTime: string, spanMins: number, level:
RCIMIWPushNotificationQuietHoursLevel): Promise<number>;

参数说明

参数	类型	说明
startTime	String	开始时间,精确到秒。格式为 HH:MM:SS,例如 01:31:17。
spanMins	Number	免打扰时间窗口大小,单位为分钟。范围为 [1-1439]。
level	RCIMIWPushNotificationQuietHoursLevel	 1: 仅针对@消息进行通知,包括@指定用户和@所有人的消息。如果消息所属会话类型为单聊,则代表不通知。 0: 未设置。如未设置,SDK会依次查询消息所属群的用户级别免打扰设置及其他非用户级别设置,再判断是否需要推送通知。 2:不接收通知,即使为@消息也不推送通知。

代码示例

```
engine.changeNotificationQuietHours(
startTime,
spanMins,
level
)
.then((code: number) => {});
```

回调方法

 $\bullet \ set On Notification Quiet Hours Changed Listener \\$

```
setOnNotificationQuietHoursChangedListener(listener?: (code: number, startTime: string, spanMins:
number, level: RCIMIWPushNotificationQuietHoursLevel) => void): void
```

参数说明

参数名	参数类型	描述
code	number	接口回调的状态码,0 代表成功,非 0 代表出现异常
startTime	String	开始时间,精确到秒。格式为 HH:MM:SS,例如 01:31:17。
spanMins	Number	免打扰时间窗口大小,单位为分钟。范围为 [1-1439]。

```
engine.setOnConversationNotificationLevelChangedListener(
  (
    code: number,
    type: RCIMIWConversationType,
    targetId: string,
    channelId: string,
    level: RCIMIWPushNotificationLevel
    ) => {}
    );
```

移除免打扰时间

您可以调用以下方法, level设置为 none 将免打扰时间段设置移除。

方法

```
removeNotificationQuietHours(): Promise<number>;
```

代码示例

```
engine.removeNotificationQuietHours()
.then((code: number) => {});
```

回调方法

• setOnNotificationQuietHoursRemovedListener

```
setOnNotificationQuietHoursRemovedListener(listener?: (code: number) => void): void;
```

参数说明

参数名	参数类型	描述
code	number	接口回调的状态码,0 代表成功,非 0 代表出现异常

代码示例

```
engine.setOnNotificationQuietHoursRemovedListener(
(
code: number
) => {}
);
```

获取免打扰时间

您可以通过以下方法获取免打扰时间段设置。在免打扰时间内接收到消息时,会根据当前免打扰级别判断是否需要推送消息通

方法

```
loadNotificationQuietHours(): Promise<number>;
```

代码示例

```
engine.loadNotificationQuietHours()
.then((code: number) => {});
```

回调方法

 $\bullet \ set On Notification Quiet Hours Loaded Listener$

```
setOnNotificationQuietHoursLoadedListener(listener?: (code: number, startTime: string, spanMins: number,
level: RCIMIWPushNotificationQuietHoursLevel) => void): void;
```

参数说明

参数名	参数类型	描述
code	number	接口回调的状态码,0 代表成功,非 0 代表出现异常
startTime	String	开始时间,精确到秒。格式为 HH:MM:SS,例如 01:31:17。
spanMins	Number	免打扰时间窗口大小,单位为分钟。范围为 [1-1439]。

```
engine.setOnNotificationQuietHoursLoadedListener(
  (
  code: number,
  startTime: string,
  spanMins: number,
  level: RCIMIWPushNotificationQuietHoursLevel
  ) => {}
  );
```

推送概述

更新时间:2024-08-30

React Native 仅封装了设置推送参数的接口,推送功能依赖 Android、iOS 平台的推送能力。

集成推送功能

请参考 Android、iOS 端的推送文档进行集成。

• Android 推送 🖸

• iOS 推送 🖸

设置 Android 第三方推送

所属类:RCIMEngine

方法:create(appKey: string, options: RCIMIWEngineOptions)

RCIMIWEngineOptions 说明

```
export interface RCIMIWPushOptions {
* 小米推送 Id
idMI?: string;
* 小米推送 appKey
appKeyMI?: string;
* 魅族推送 Id
appIdMeizu?: string;
* 魅族推送 appKey
appKeyMeizu?: string;
* Oppo 推送 appKey
appKeyOPPO?: string;
* Oppo 推送 appSecret
appSecretOPPO?: string;
* 是否开启华为推送
enableHWPush?: boolean;
* 是否开启 FCM 推送
enableFCM?: boolean;
* 是否开启 Vivo 推送
enableVIVOPush?: boolean;
```

```
let options: RCIMIWEngineOptions = {};
let pushOptions: RCIMIWPushOptions = {
   idMI: 'xxx',
   appKeyMI: 'xxx',
   appIdMeizu: 'xxx',
   appKeyMeizu: 'xxx',
   appKeyOPPO: 'xxx',
   appSecretOPPO: 'xxx',
   enableHWPush: true,
   enableFCM: true,
   enableVIVOPush: true,
};
options.pushOptions = pushOptions;
let engine = RCIMIWEngine.create(appKey, options);
```

设置 iOS deviceToken

您可以按照 iOS 端推送文档进行配置。注意,在设置 deviceToken 时,必须使用以下两种方案之一,否则无法上报 deviceToken 导致无法收到推送。

① 提示

必须在建立 IM 连接之前(调用 connect 方法)设置 deviceToken。

• 方案一:在 iOS 原生层设置 deviceToken。

```
#import <RongIMWrapper/RongIMWrapper.h>
- (void)application:(UIApplication *)application
didRegisterForRemoteNotificationsWithDeviceToken:(NSData *)deviceToken {
[RCIMIWEngine setDeviceToken:deviceToken];
}
```

• 方案二:通过 React Native 提供的接口设置 deviceToken。请在引擎初始化前进行设置。

```
engine.setDeviceToken(deviceToken);
```

配置消息的推送属性

更新时间:2024-08-30

在发送消息时,您可以通过设置消息的 pushOptions 对象,对单条消息的推送行为进行个性化配置。

示例代码

```
// i0S推送配置
let iOSPushOptions: RCIMIWIOSPushOptions = {};
iOSPushOptions.threadId = 'iOS 平台通知栏分组 ID ';
iOSPushOptions.category = 'iOS 富文本推送的类型开发者自己定义';
iOSPushOptions.apnsCollapseId = 'iOS 平台通知覆盖 ID ';
iOSPushOptions.richMediaUri = 'iOS 富文本推送内容的 URL';
// Android推送配置
let androidPushOptions: RCIMIWAndroidPushOptions = {};
androidPushOptions.notificationId = 'Android 平台 Push 唯一标识';
androidPushOptions.channelIdMi = '小米的渠道 ID';
androidPushOptions.channelIdHW = '华为的渠道 ID';
androidPushOptions.channelIdOPPO = 'OPPO 的渠道 ID。';
androidPushOptions.pushTypeVIVO = RCIMIWVIVOPushType.SYSTEM; // OPERATE: 运营消息
androidPushOptions.collapseKeyFCM = 'FCM 推送的通知分组 ID。SDK 5.1.3 及以上版本支持该字段。**注意**,如使用该字
段,请确保控制台的 FCM 推送配置中推送方式为**通知消息方式**。
androidPushOptions.imageUrlFCM = '华为推送消息级别';
androidPushOptions.importanceHW = '华为通知栏消息右侧大图标 URL';
androidPushOptions.imageUrlHW = '华为通知栏消息右侧大图标 URL';
androidPushOptions.imageUrlMi = '小米 Large icon 链接';
androidPushOptions.channelIdFCM = 'FCM 通知的频道 ID';
// 消息推送配置
let pushOptions: RCIMIWMessagePushOptions = {};
pushOptions.disableNotification = true;
pushOptions.disablePushTitle = true;
pushOptions.pushTitle = '推送标题';
pushOptions.pushContent = '推送内容';
pushOptions.pushData = '远程推送附加信息';
pushOptions.forceShowDetailContent = true;
pushOptions.templateId = '推送模板 ID';
pushOptions.voIPPush = false;
pushOptions.iOSPushOptions = iOSPushOptions;
pushOptions.androidPushOptions = androidPushOptions;
// 创建文本消息体对象
let message = {
conversationType: RCIMIWConversationType.PRIVATE,
messageType: RCIMIWMessageType.TEXT,
targetId: 'xxx',
pushOptions: pushOptions
// 发送消息
engine.sendMessage(message);
```

pushOptions 属性说明

参数	类型	说明
disableNotification	boolean	通知栏是否屏蔽通知标题,true 不显示通知标题,false 显示通知标题,默认情况下融云单聊消息通知标题为用户名、群聊消息为群名称,设置后不会再显示通知标题。
disablePushTitle	boolean	是否屏蔽通知标题。此属性只针目标用户为 iOS 平台时有效,Android 第三方推送平台的通知标题为必填项,所以暂不支持。
pushTitle	String	推送标题,此处指定的推送标题优先级最高。如不设置,可参考 用户内容类消息格式 中对各内置消息类型默认推送通知标题与推 送通知内容的说明。
pushContent	String	推送内容。此处指定的推送内容优先级最高。如不设置,可参考 用户内容类消息格式 中对各内置消息类型默认推送通知标题与推 送通知内容的说明。
pushData	String	远程推送附加信息。如不设置,则使用消息发送参数中设置的 pushData 值。
forceShowDetailContent	bool	是否越过目标客户端的配置,强制在推送通知内显示通知内容(pushContent)。
		客户端设备可通过 setPushContentShowStatus 设置在接收推送通知时仅显示类似「您收到了一条通知」的提醒。发送消息时,可设置 forceShowDetailContent 为 l 越过该配置,强制目标客户端在此条消息的推送通知中显示推送内容。
iOSPushOptions	RCIMIWIOSPushOptions 🗹	iOS 平台推送通知配置。目标端设备为 iOS 平台设备时,适用该配置。详细说明见 iOSPushOptions 属性说明。
androidPushOptions	RCIMIWAndroidPushOptions ば	Android 平台推送通知配置。目标端设备为 Android 平台设备时,适用该配置。详细说明见 RCIMIWAndroidPushOptions 属性说明。
templateId	string	推送模板 ID。设置后根据目标用户通过 setPushLanguageCode 设置的语言环境,匹配模板中设置的语言内容进行推送,未匹配成功时使用默认内容进行推送。
		模板内容在控制台 > 自定义推送文案中进行设置,具体操作请参见配置和使用自定义多语言推送模板 🖸 (/push-template)。
voIPPush	boolean	如果对端设备是 iOS,设置 isVoIPPush 为 True,会走 VoIP 通道 推送 Push。

• iOSPushOptions 属性说明

参数	类型	说明
threadId	string	iOS 平台通知栏分组 ID,相同的 thread Id 推送分为一组(iOS10 开始支持)。
category	string	iOS 富文本推送的类型开发者自己定义,自己在 App 端进行解析判断,与 richMediaUri 一起使用,当设置 category 后,推送时默认携带 mutable-content
apnsCollapseId	string	iOS 平台通知覆盖 ID ,apnsCollapseId 相同时,新收到的通知会覆盖老的通知,最大 64 字节($iOS10$ 开始支持)。
richMediaUri	string	iOS 富文本推送内容的 URL,与 category 一起使用。

• androidPushOptions 属性说明

参数	类型	说明
notificationId	string	Android 平台 Push 唯一标识,目前支持小米、华为推送平台,默认开发者不需要进行设置,当消息产生推送时,消息的 messageUId 作为notificationId 使用。

参数	类型	说明
channelIdMi	string	小米的渠道 ID,该条消息针对小米使用的推送渠道,如开发者集成了小米推送,需要指定 channelId 时,可向 Android 端研发人员获取,channelId 由开发者自行创建。
channelIdHW	string	华为的渠道 ID,该条消息针对华为使用的推送渠道,如开发者集成了华为推送,需要指定 channelId 时,可向 Android 端研发人员获取,channelId 由开发者自行创建。
channelIdOPPO	string	OPPO 的渠道 ID,该条消息针对 OPPO 使用的推送渠道,如开发者集成了 OPPO 推送,需要指定 channelId 时,可向 Android 端研发人员获 取,channelId 由开发者自行创建。
pushTypeVIVO	RCIMIWVIVOPushType 답	VIVO 推送通道类型 开发者集成了 VIVO 推送,需要指定推送类型时,可进行设置。
collapseKeyFCM	string	FCM 推送的通知分组 $ID \circ SDK$ 5.1.3 及以上版本支持该字段。注意,如使用该字段,请确保控制台的 FCM 推送配置中推送方式为通知消息方式。
imageUrlFCM	string	FCM 推送的通知栏右侧图标 URL。如果不设置,则不展示通知栏右侧图标。SDK 5.1.3 及以上版本支持该字段。注意,如使用该字段,请确保控制台的 FCM 推送配置鉴权方式为证书,推送方式为通知消息方式。
importanceHW	string	华为推送消息级别
imageUrlHW	string	华为通知栏消息右侧大图标 URL,如果不设置,则不展示通知栏右侧图标。
imageUrlMi	string	小米 Large icon 链接
channelIdFCM	string	FCM 通知的频道 ID ,该应用程序必须使用此频道 ID 创建一个频道,然后才能收到带有该频道 ID 的任何通知。

Channel ID 需要由开发者进行创建,创建方式如下:

推送通道	配置说明
华为	App 端,调用 Android SDK 创建 Channel ID 接口,创建 Channel ID。
小米	在小米开放平台管理台上创建 Channel ID 或通过小米服务端 API 创建。
OPPO	App 端,调用 Android SDK 创建 Channel ID;在 OPPO 管理台登记该 Channel ID,保持一致性。
vivo	调用服务端 API 创建 Channel ID。

外部链接

您可以通过以下链接了解更多与 Channel ID 相关的信息:

• 小米推送:小米推送消息分类新规 🖸

• 华为推送:自定义通知渠道 🖸

• OPPO 推送:推送私信通道申请 🖸

• vivo 推送:消息分类功能说明 🖸

用户级推送配置

更新时间:2024-08-30

用户级别推送配置是指针对 App 当前登录用户的推送配置。

① 提示

- 用户级别推送配置区别于 App Key 级别推送配置。App Key 级别的推送配置针对 App 下所有用户。您可以在控制台调整部分 App Key 级别的推送服务配置。
- 用户级别推送配置要求 App Key 已开通用户级别功能设置。如需开通,请提交工单。

设置用户推送语言偏好

为当前登录用户设置推送通知的展示语言偏好。在用户未设置偏好的情况下,使用 App Key 级别的 Push 语言设置。

融云内置消息类型的默认推送内容中含有部分格式文本字符串。例如,默认情况下用户收到单聊会话的文件消息推送时,推送通知内容中将显示简体中文字符串"[文件]"。如果用户将自己的推送语言偏好修改为美国英语 en_US,则再接收到文件消息时,通知内容中的格式文本字符串将为"[File]"。

上例中的"[文件]""[File]"即格式文本字符串。目前融云服务端为内置消息类型的推送内容提供了格式文本字符串,支持简体中文 zh_CN、美国英语 en_US、阿拉伯语 ar_SA。

接口说明

所属类:RCIMIWEngine

方法: changePushLanguage(language: string): Promise<number>;

调用示例:

```
let language = 'zh_cn';
engine.changePushLanguage(language);
```

设置成功后,当前用户接收内置消息类型的推送通知时,推送内容中的格式文本字符串会根据对应语种进行调整。

参数说明

参数	类型	说明
language	string	设置推送通知显示的语言。目前融云支持的内置推送语言为 $zh_CN \cdot en_US \cdot ar_SA \cdot el定义推送 语言请与 控制台 > el定义推送文案 \Box 中的语言标识保持一致。$

目前融云支持的内置推送语言为简体中文 zh_CN、美国英语 en_US、阿拉伯语 ar_SA。App 可以配合使用自定义多语言推送

模板功能,可以实现在一条推送通知中支持更多推送语言。

您可以修改 App Key 在融云的默认推送语言配置。如有需要,请提交工单申请更改 App Key 级别的 Push 语言。

设置用户推送通知详情偏好

在用户未设置偏好的情况下,默认会展示推送通知内容。该功能支持当前登录用户设置自己的推送通知中是否需要展示推送通 知的内容详情。

接口说明

所属类:RCIMIWEngine

方法:setOnPushContentShowStatusChangedListener(listener?: (code: number, showContent: boolean) => void): void;

调用示例:

```
engine.setOnPushContentShowStatusChangedListener(
  (
  code: number,
  showContent: boolean
  ) => {});
```

如果设置为不显示详情,推送通知将显示为格式文本字符串"您收到了一条通知"(该格式文本字符串支持简体中文 zh_CN、 美国英语 en_US、阿拉伯语 ar_SA)。

参数说明

参数	类型	说明
code	number	接口回调的状态码,0 代表成功,非 0 代表出现异常
showContent	boolean	是否显示推送详情。 $true$:显示详情。 $false$:不显示详情,推送通知将显示为"您收到了一条通知"。

请注意,发送消息时可以指定 forceShowDetailContent 强制越过消息接收者的该项配置,强制显示推送通知内容详情。 以下列出了部分平台的配置:

- Android: Message 的 MessagePushConfig C 属性。参见 Android 端「发送消息」文档中的 MessagePushConfig 属性说明。
- iOS: RCMessage 的 RCMessagePushConfig 🖸 属性。参见 iOS 端「APNs 推送开发指南」下的配置消息的推送属性。
- IM Server API: 若接口提供 forceShowPushContent 参数,则支持该功能。

您也可以修改 App Key 在融云的默认配置。如有需要,请提交工单申请更改 App Key 级别的 推送通知详情。关闭后,所有推送通知均默认不显示推送内容详情。

设置用户多端时接收推送偏好

为当前登录用户设置在 Web 端或 PC 端在线时,离线的移动端设备是否需要接收推送通知。请注意,该接口仅在 App Key 已 开通 Web/PC 在线手机端接收 Push 服务后可用。

您可以前往控制台的免费基础功能 辽页面修改 App Key 级别配置。

- 如果 App Key 未开通 **Web/PC** 在线手机端接收 **Push**,则所有 App 用户在 Web 端或 PC 端在线时,不在线的移动端不会收到推送。不支持 App 用户修改自己的偏好。
- 如果 App Key 已开通 Web/PC 在线手机端接收 Push,当前登录用户可自行关闭或开启该行为。

接口说明

所属类:RCIMIWEngine

方法: changePushReceiveStatus(receive: boolean): Promise<number>;

调用示例:

let receive = true;
engine.changePushReceiveStatus(receive);

参数说明

参数	类型	说明
receive	boolean	其它端在线时,移动端是否接受推送。true:接收推送。false:不接收推送。

自定义多语言推送模板

更新时间:2024-08-30

融云支持通过推送模板功能实现多语言推送。服务端会根据 App 用户通过客户端上报的推送语言,从指定推送模板中匹配对 应语言的推送内容进行远程推送。

① 提示

- 客户端 SDK 从 5.0.0 版本开始,支持在发消息时指定使用一个推送模板。
- App 用户需要通过客户端 SDK 设置接收推送的语言,否则服务端会默认使用 App Key 级别的 Push 语言设置为其匹配推送文案。

创建多语言推送模板

在使用推送模板功能前,必须在控制台创建多语言推送模板。

1. 访问控制台 自定义推送文案 [7] 页面,创建推送模板,最多可创建 100 个。



- 推送模板 ${f ID}$:推送模板的唯一标识。发送消息时,若使用该推送模板,需填入此模板 ${f ID}$ 。
- 推送模板名称:设置推送模板的名称。
- 推送内容设置:每个推送模板中支持设置多个语言的推送内容,每种语言对应一条推送标题和一条推送内容。
- 2. 添加推送内容。您可以按语言标识逐个设置对应的推送标题与推送内容。例如,模板 asia 中可同时添加 zh_CN、zh_TW、zh_HK、ja_JP、ko_KR 等多种语言的对应文案。



- 语言标识:从下拉菜单中选择一个语言标识,如 en US,以添加与该语言匹配的文案。
- 推送标题:设置对应语言的通知栏标题。可选参数,默认单聊为用户名,群聊、超级群为群名称。请注意发消息时指定的 推送标题会覆盖模板中的标题,导致推送模板中设置的标题不生效。
- 推送内容:设置对应语言的通知栏显示内容。请注意发消息时指定的推送内容会覆盖模板中的内容,导致推送模板中设置的内容不生效。

创建模板后30分钟生效。

使用自定义推送模板

客户端 SDK 支持在发送消息时,在消息推送属性(pushOptions)中传入模版 ID(templateId),为消息启用指定的多语言推送模板。设置后,如该消息触发推送,服务端会根据指定推送模板中的多语言内容进行推送。

如果接收方客户端设置了推送语言,服务端将从推送模板中匹配用户上报的推送语言进行远程推送。如果用户未设置,或无法 匹配用户推送语言,服务端根据 App 在融云服务端的默认推送语言内容进行推送。

客户端 SDK 在设置接收推送的语言时,语言标识需要控制台的语言标识一致,才能匹配成功。例如,客户端设置推送语言为美式英语 en_US,而推送模板中美式英语的表示法为 en_US,则无法成功匹配。

① 提示

- 关于如何指定推送模版 ID (templateId),详见 配置消息的推送属性。注意,如需使用推送模板功能,请将消息推送属性中推送标题与推送内容留空。
- 关于客户端如何设置接收推送的语言,详见 用户级推送配置 > 推送语言。
- 您可以修改 App Key 在融云的默认推送语言配置。如有需要,请提交工单申请更改 App Key 级别的 Push 语言。

内容审核概述

更新时间:2024-08-30

即时通讯支持对 IM 内容进行审核。

- 即时通讯(IM)服务已内置敏感词机制。注意,敏感词机制仅是一种基础保护机制,且仅限于文本内容(默认最多 50 个敏感词),不可替代专业内容审核服务。
- 融云的内容审核服务产品 id中的 IM 审核服务,可为 IM 内容提供全面的保障与支持,支持审核文本、图片、语音片段、小视频,精准识别敏感信息。
- 如需自行实现审核或对接第三方审核服务,可以使用消息回调服务。

如果消息因被判定违规导致无法下发收件人,默认情况下消息发送者不会收到通知。如果 App 希望通知消息发送者消息已被 拦截,可提交工单开通含敏感词消息屏蔽状态回调发送端,并在客户端设置监听(要求 Android/iOS SDK 版本 $\geq 5.1.4$,Web $\geq 5.0.2$)。详见敏感信息拦截回调。

敏感词机制

① 提示

- 客户端不提供针对该功能的管理接口,仅提供回调接口,可在消息被判定为不下发时通知消息发送方。详见敏感信息拦截回调。
- 如需审核文本(支持语义检测)、图片、语音片段、小视频,建议使用融云提供的内容审核服务产品 🗹

敏感词机制是一种基础保护机制,仅支持对文本消息内容中的敏感词进行识别与过滤。对命中敏感词的消息,您可以选择进行 屏蔽该消息(不会下发给接收方),或按指定规则替换消息中的敏感词后再进行下发。

目前支持的敏感词过滤语言包括:中文、英文、日语、德语、俄语、韩语、阿拉伯语。

您可以通过以下方式管理 App Key 下开发环境或生产环境的敏感词:

功能描述	客户端 API	融云服务端 API	控制台
添加敏感词,支持设置替换内容	不提供该 API	添加敏感词凸	敏感词设置 🖸 页面
移除敏感词	不提供该 API	移除敏感词 🖸	敏感词设置 辽页面
批量移除敏感词	不提供该 API	批量移除敏感词 🖸	敏感词设置 辽页面
获取敏感词列表,支持获取设置的替换内容	不提供该 API	获取敏感词列表 🖸	敏感词设置 辽页面

默认行为

• 默认最多设置 50 个敏感词。

- 默认仅针对从客户端 SDK 发送的消息生效。
- 默认仅支持识别官方内置的文本消息类型(消息标识为 RC:TxtMsg)中的敏感词。支持单聊、群聊、聊天室、超级群会
 话。超级群中文本消息修改后的内容默认也会敏感词识别、拦截或过滤。

调整配置

- IM 旗舰版或 IM 尊享版可以在控制台 IM 服务管理 [2] 页面的扩展服务标签下自行调整敏感词上限数。具体功能与费用以融 云官方价格说明 [3] 页面及计费说明 [3] 文档为准。
- 如果您对使用服务端 API 发送的消息进行敏感词过滤,可以在控制台的免费基础功能界面 ☑打开 Server API 发送消息过滤 敏感词开关。
- 如果您需要对自定义消息类型启用敏感词机制,可以在敏感词设置 了页面点击设置自定义消息。提供自定义消息的消息类型的 ObjectName,及该消息类型下内容(Content) JSON 结构中对应的键值 Key,即可对该 Key 所对应的 Value 值进行敏感词过滤处理。

IM 内容审核服务

① 提示

客户端不提供针对该功能的管理接口,仅提供回调接口,可在消息被判定为不下发时通知消息发送方。详见敏感信息拦截回调。

如果您希望全面审核 IM 内容,可以使用融云的内容审核服务产品 🖸 ,该产品提供 IM 审核服务与音视频审核服务。

IM 审核针对即时通讯业务,具体可提供以下能力:

- 审核文本内容
- 审核图片
- 审核语音片段
- 审核小视频
- 审核自定义消息类型 (需要提交工单申请)
- 审核超级群业务中的消息修改
- 从控制台查看审核报告
- 从控制台查询 IM 审核记录
- 审核结果回调

您可以在控制台的 \mathbb{IM} & 音视频审核 \mathbb{C} 页面开通 \mathbb{IM} 审核服务,配置接收审核结果回调的地址。详见服务端文档审核结果回调 \mathbb{C} 。

IM 内容审核计费

内容审核服务为付费服务,开发环境可免费体验,生产环境下需预存才能使用服务。具体计费说明详见资费标准· ${
m IM}$ 审核 ${
m IM}$ 。

消息回调服务

如果您希望对接自己的审核系统或其他第三方内容审核服务,可以使用消息回调服务尽。

消息回调服务(原模版路由)提供一种消息过滤机制。您可以根据发送用户 ID、接收用户 ID、消息类型、会话类型等参数,将相应的消息同步到您指定的服务器。超级群业务中,修改消息内容、更新消息扩展也支持通过消息回调同步到您指定的服务器。

消息同步到您指定的服务器后,可以使用您自己的审核系统执行内容审核,也可以对接其他第三方审核系统。融云服务端会根据您应用服务器返回的响应结果,决定是否将消息下发、是否替换消息中的内容,以及如何进行内容替换。

您可以通过控制台的消息回调服务 了页面管理 App Key 下开发环境或生产环境的消息回调服务状态和路由规则。

关于如何创建路由规则,以及回调参数的具体说明,请参见消息回调服务了文档。

消息回调服务计费

费用以融云官方价格说明辽页面及计费说明辽文档为准。

敏感信息拦截回调

更新时间:2024-08-30

默认情况下,消息发送方无法感知消息是否已被融云审核服务拦截。如果 App 希望在消息因触发审核规则而无法下发时通知消息发送方,可开通使用敏感信息拦截回调服务。

融云的内容审核服务(包括消息敏感词、IM 审核服务、消息回调服务),可能在以下情况下拦截消息:

- 文本消息内容命中了融云内置的消息敏感词,导致消息不下发给接收方。
- 文本消息内容命中了您自定义的消息敏感词(屏蔽敏感词),导致消息不下发给接收方。
- 消息命中了 IM 审核服务,或消息回调服务设置的审核规则,导致消息不下发给接收方。

开通服务

如有需求,请提交工单心,申请开通含敏感词消息屏蔽状态回调发送端。

设置敏感词拦截监听器

您可以通过 set0nMessageBlockedListener 方法设置敏感词拦截监听器,监听到被拦截的消息以及拦截原因。

所属类:RCIMIWEngine

方法:setOnMessageBlockedListener(listener?: (info: RCIMIWBlockedMessageInfo) => void): void;

调用示例:

```
engine.setOnMessageBlockedListener(
(
info: RCIMIWBlockedMessageInfo
) => {})
```

参数说明

参数	类型	说明
info	RCIMIWBlockedMessageInfo	被拦截消息详细信息

RCIMIWBlockedMessageInfo 里包含了被拦截消息的相关信息,您可以通过下表列出的方法获取:

方法名称	说明
------	----

方法名称	说明
conversationType	获取被拦截消息所在会话的会话类型
targetId	获取被拦截消息所在的会话 Id
blockMsgUId	获取被拦截消息的唯一 Id
blockType	获取消息被拦截的原因,详见下方 RCBlockType 说明。
extra	获取被拦截消息的附加信息

• RCIMIWMessageBlockType 说明

```
export enum RCIMIWMessageBlockType {
/**
*未知
*/
UNKNOWN,

/**
*全局敏感词:命中了融云内置的全局敏感词
*/
GLOBAL,

/**
*自定义敏感词拦截:命中了客户在融云自定义的敏感词
*/
CUSTOM,

/**
*第三方审核拦截:命中了第三方(数美)或模板路由决定不下发的状态
*/
THIRD_PARTY,
}
```

更新日志 5.2.4 - release.1

更新时间:2024-08-30

发布日期: 2022/08/02

首次发布 @rongcloud/react-native-im-wrapper ♂。同时废弃旧版 SDK @rongcloud/react-native-imlib。详见 升级引导文档。

状态码

React Native 错误码定义

更新时间:2024-08-30

```
export enum RCIMIWErrorCode {
    /**
    * 成功
    */
SUCCESS = 0,

    /**
    * 参数错误
    */
PARAM_ERROR = 1,

    /**
    * 引擎未初始化 或 引擎已销毁
    */
ENGINE_DESTROYED = 2,

    /**
    * 原生 SDK 抛出的错误
    */
NATIVE_OPERATION_ERROR = 3,

    /**
    * 未知错误
    */
RESULT_UNKNOWN = 4
}
```

原生平台错误码定义:

- Android 错误码 🗹
- iOS 错误码 ☑